### **ERKLÄRUNG**

## **BASIC REFERENCE CARDS**

Dies ist die Sammlung der REFERENCE CARDS für die Programmiersprache ATARI-BASIC.

Wie bei einer Speisekarte befinden sich auf der Vorderseite der BASIC REFERENCE CARDS die verschiedenen Anwändungsfälle, von denen der gewünschte ausgewählt werden kann.

Stichwortartig sind in den einzelnen Zeilen die verschiedenen Spielarten des Befehls aufgeführt und beschrieben. Dabei wurde auf eine klare optische Gliederung Wert gelegt, um die Übersicht zu erhöhen.

Auf der Rückseite der REFERENCE CARDS ist, soweit sinnvoll, für jeden Befehlsteil ein Programmierrezept angegeben. Dabei stehen in der Regel die BASIC-Programmteile auf der linken Seite, die Kommentare dazu auf der rechten Seite.

Es muß darauf geachtet werden, daß das ATARI-BASIC nur Großbuchstaben versteht. Kleinbuchstaben sind nur in Anführungszeichen oder in Stringvariablen zulässig. Werden Groß- und Kleinbuchstaben wie in den Beispielen angegeben, eingetippt, gibt es keine Schwierigkeiten. Damit dabei die Sondertasten leicht erkannt werden koennen, wurden sie im Druckbild durch eine Umrahmung gekennzeichnet.

# **BASIC REFERENCE CARDS**

| Die REFERENCE CARDS sollen kein Lehrbuch sein, mit dem man das Programmieren lernen kann. Sie stellen vielmehr ein Nachschlagewerk dar, mit dem zu einem bestimmten Befehl oder Stichwort möglichst schnell al verfügbaren Informationen auf einen Blick zur Verfügung gestellt werden sollen. Dabei wird jeder Befehlsteil durch e Programmrezept in ATARI-BASIC nachvollziehbar. |     |
|--|-----|
| Querverweise auf andere Befehle und Stichworte mit ähnlicher oder entgegengesetzter Anwendung stellen wertvolle Hinweis dar, um das Gesamtbild abzurunden.   | ise |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
| ATARI BASIC REFERENCE CARD   | 981 |

INHALTSVERZEICHNIS A - GOTO

BASIC-REFERENCE-CARDS COS
ABS CSAVE
ADR CTRL (Taste)

ASC CURSOR (Tasten)

ATASCII-Code Datei
ATN DEG

BASIC-Interpreter DELETE BACK'S (Taste)

 BASIC-Zeilenformat
 DIM

 Betriebsarten
 DOS

 Booting
 DRAWTO

 BREAK (Taste)
 END

 BYE
 ENTER

 CAPS/LOWR (Taste)
 ERROR

CHR\$ ESC (Taste)

CLEAR (Taste) EXP

CLOAD FOR/NEXT CLOG FRE

CLR GET

COLOR GOSUB/RETURN

CONT GOTO

### **INHALTSVERZEICHNIS**

## **GRAPHICS - PM-GRAFIK 3**

GRAPHICS
GRAPHICS 0
GRAPHICS 1
GRAPHICS 2
GRAPHICS 3
GRAPHICS 4
GRAPHICS 5
GRAPHICS 6
GRAPHICS 7
GRAPHICS 8
GRAPHICS 9
GRAPHICS 10

GRAPHICS 11
IF/THEN
indizierte Variablen
INPUT
INSERT (Taste)

INT
INTERNER Code
LEN

LET LIST LOAD LOCATE

LOG

LPRINT

NEW NOTE numerische Variablen

ON/GOSUB/RETURN ON GOTO OPEN/CLOSE

Vorrang von Operatoren

PEEK PLOT PM-Grafik 1 PM-Grafik 2 PM-Grafik 3

Operatoren

**PADDLE** 

INHALTSVERZEICHNIS POINT - XIO

POINT SOUND

POKE SOUND, Ergänzung 1

 POP
 SQR

 POSITION
 STACK

 PRINT
 STATUS

 Pseudo-Grafik
 STICK

 PTRIG
 STOP

 PUT
 STR\$

RAD STRIG
READ/DATA String-Variablen

REM Strings trennen
RESTORE Strings verbinden
RETURN (Taste) Strings vergleichen

RND SYSTEM RESET (Taste)
RUN TAB (Taste)

SAVE Tabulator
SETCOLOR TRAP
SGN USR
SHIFT (Taste) VAL

SIN Videoumkehr

XIO

| ١ | INHALTSVERZEICHNIS         |
|---|----------------------------|
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
| I | ATARI BASIC REFERENCE CARD |

| Stichwort  | auf Karte                         |
|--|-----------------------------------|
| abrunden einer Zahl                                  | INT                               |
| absoluter Wert einer Zahl                            | ABS                               |
| abspeichern von Programmen                           | Betriebssystem, CSAVE, SAVE, LIST |
| AND  | OPERATOREN                        |
| Arcustangens einer Zahl                              | ATN                               |
| Array  | indizierte Variablen              |
| ASCII  | ATASCII-Code, interner Code       |
| ATASCII-Code eines Zeichens                          | ASC                               |
| Aufrunden einer Zahl                                 | INT                               |
| Ausgabe von  |                                   |
| – Bytes über einen Datenkanal                        | PUT, OPEN/CLOSE                   |
| <ul> <li>im Speicher stehenden Programmen</li> </ul> | LIST                              |
| – Informationen (Datensätzen                         |                                   |
| – zum Bildschirm u. anderen Geräten                  | PRINT, OPEN/CLOSE                 |
| – zum Drucker  | LPRINT                            |

#### Stichwort

Bedingungen

Beendigung des Programms
Beginn der Programmdurchführung
Beschreiben einer Speicherstelle

Betriebszustand eines Peripheriegerätes

bewegte Farbgrafik

Bildschirm

löschen

- darstellung

- "einfrieren"

– Zeile

Bogenmaß

### auf Karte

IF/THEN, GOSUB/RETURN, ON/GOSUB/RETURN,

FOR/NEXT

END, STOP, Taste BREAK, Taste SYSTEM RESET

RUN, GOTO

POKE

STATUS, XIO PM-GRAFIK

Taste CLEAR, PRINT, Taste ESC, interner Code

Betriebsarten Taste ESC

BASIC-Zeilenformat

RAD

B

Stichwort auf Karte

Cosinus einer Zahl COS

Cursor

- Text Tasten Cursor, PRINT Taste ESC

- Grafik POSITION

Stichwort

Data Datei

Datenkanal

Datenliste

Dezimalpunkt

Dimensionieren von Variablen

Direkteingabe Disketten

- betriebssystem - direktzugriff

- funktion, verkürzte

- station Drehregler drucken

Drucker

auf Karte

READ/DATA

Datei

OPEN/CLOSE, PRINT, STOP, END

READ/DATA

numerische Variablen

DIM

Betriebsarten

DOS

NOTE, POINT

ΧìΟ

siehe eigenes Handbuch

PADDLE, PTRIG LIST, PRINT, LPRINT

OPEN/CLOSE, LIST, PRINT, LPRINT

### Stichwort

Einfügen von Zeichen u. Zeilen Eingaben

- als Bytes
- als Datensätze
- von einer DATA-Liste
- über die Tastatur

Entfernen von Zeichen und Zeilen

Erläuterungen

### auf Karte

Taste INSERT, Taste CTRL, Taste SHIFT

GET, OPEN/CLOSE INPUT, OPEN/CLOSE

READ/DATA

INPUT

Taste DELETE BACK'S, Taste CTRL, Taste SHIFT REM

Stichwort auf Karte

falsch, logisch Operatoren

Farbe festlegen SETCOLOR, COLOR, GRAPHICS

Farbregister, -eimer GRAPHICS

Fehler

- behandlung TRAP, ERROR

kennzahlenmeldungenERRORERROR

Fenster

- grafik GRAPHICS
- text GRAPHICS

Festlegen der Schreib- bzw. Leseposition POINT

bei einer Diskette

Feststellen des Betriebszustandes eines STATUS, XIO

Peripheriegerätes

freier Speicherraum FRE
Fortsetzen eines unterbrochenen Programmes CONT

| Stichwort                 | auf Karte    |
|---------------------------|--------------|
| geteiltdurch-Schrägstrich | Operatoren   |
| Geräusche                 | SOUND        |
| gleich =                  | Operatoren   |
| Grad bei Winkelfunktionen | DEG          |
| Grafik                    |              |
| – auflösung               | GRAPHICS     |
| – fenster                 | GRAPHICS     |
| – funktion, verkürzte     | XIO          |
| hintergrund               | GRAPHICS     |
| - Linie zeichnen          | DRAWTO       |
| – modus                   | GRAPHICS     |
| – Pseudografik            | Pseudografik |
| – punkte                  | GRAPHICS     |
| – punkt lesen             | LOCATE       |
| – punkt schreiben         | PLOT         |
| – schnelle Farbgrafik     | PM-Grafik    |
| größer als >              | Operatoren   |
| größer gleich >=          | Operatoren   |
|                           |              |



### Stichwort

Helligkeit festlegen Hintergrund

### auf Karte

SETCOLOR, COLOR GRAPHICS

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CCD 1981

STICHWORTVERZEICHNIS I - J

| Stichword<br>Inhalt ein<br>Invertieru | er Speicherzelle | auf Karte PEEK, POKE Taste Videoumkehr, PRINT |            |
|---------------------------------------|------------------|---|------------|
| Joystick                              |                  | STICK, STRIG                                  |            |
|                                       |                  |   |            |
| ATARI BASIC REFERE                    | NCE CARD         |   | © CCD 1981 |

Stichwort auf Karte

Kassettenrekorder-Bedienung CSAVE, CLOAD Kellerspeicher STACK, POP

Klänge SOUND, SOUND Erg. 1
Kleinbuchstaben Taste CAPS/LOWR

kleiner als < Operatoren kleiner gleich <= Operatoren

Kommentare REM

Komma Taste TAB, PRINT, LPRINT

Kosinus einer Zahl COS

#### Stichwort auf Karte Laden eines Programmes - von der Diskette LOAD, ENTER - vom Kassettenrekorder CLOAD, LOAD, ENTER Länge einer Stringvariablen LEN SOUND Lautstärke der Tongeneratoren Leerzeilen PRINT, LPRINT Lesen - einer DATA-Liste READ/DATA - eines Grafikpunktes LOCATE - einer Speicherstelle PEEK Listen LIST Logarithmus CLOG - dekadischer LOG - natürlicher logische Vergleiche Operatoren löschen Taste CAPS/LOWR, Taste ESC, interner Code, PRINT - des Bildschirmes NEW, STOP, END, Taste BREAK, Taste SYSTEM RESET - von Programmen CLR, NEW, STOP, END, Taste BREAK, Taste SYSTEM RESET - von Variablen BASIC-Zeilenformat - von Zeilen

STICHWORTVERZEICHNIS M - N

### Stichwort

mal-Sternchen \*

Matrix

merken der Schreib- bzw. Leseposition

bei der Diskette

minus -

musikalische Noten

### auf Karte

Operatoren

indizierte Variablen NOTE, OPEN/CLOSE

Operatoren

SOUND, SOUND Erg. 1

Nesting

not

notieren der Schreib- bzw. Leseposition

bei der Diskette

GOSUB/RETURN, FOR/NEXT, ON/GOSUB/RETURN

Operatoren

NOTE, OPEN/CLOSE

| Stichwort                         | auf Karte                |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Operatoren                        |                          |
| <ul> <li>arithmetische</li> </ul> | Operatoren               |
| - logisch                         | Operatoren               |
| - Vorrang von                     | Vorrang von Operatoren   |
| or                                | Operatoren               |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
| plus +                            | Operatoren               |
| Potenzen einer Zahl               | EXP, Operatoren          |
| Programm                          |                          |
| – abspeichern                     | CSAVE, SAVE, LIST        |
| – Ausführung                      | Betriebsarten, RUN, GOTO |
| – Eingabe                         | Betriebsarten            |

INT

Stichwort auf Karte

Quadratwurzel einer Zahl SQR

Rand random-access bei Disketten Reservieren von Speicherraum für Variablen Return-Taste runden einer Zahl SETCOLOR, COLOR, GRAPHICS NOTE, POINT DIM Taste RETURN

## S - SPEICHERN

| Stichwort                                     | auf Karte          |
|---|--------------------|
| Schleifen                                     |                    |
| – endlose                                     | GOTO               |
| – FOR/NEXT                                    | FOR/NEXT           |
| schnelle Farbgrafik                           | PM-Grafik          |
| Schreibmarke                                  | Tasten Cursor      |
| Semikolon                                     | PRINT, LPRINT      |
| setzen des READ/DATA-Zeigers                  | READ/DATA          |
| Sinus einer Zahl                              | SIN                |
| Stack   | Stack, POP         |
| starten eines Programms                       | RUN, GOTO          |
| Statement                                     | BASIC-Zeilenformat |
| Steuerknüppel                                 | STRIG, STRIG       |
| Speicher                                      |                    |
| <ul> <li>freier Speicherraum</li> </ul>       | FRE                |
| – reservieren                                 | DiM                |
| – stelleninhalt                               | PEEK, POKE         |
| speichern eines Programms                     |                    |
| – mit der Diskette                            | SAVE, LIST         |
| – bei der Eingabe                             | Betriebsarten      |
| <ul> <li>mit dem Kassettenrekorder</li> </ul> | CSAVE, SAVE, LIST  |

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

## **SPRUNG - STRING**

| Stichwort             | auf Karte                                   |
|-----------------------|---|
| Sprung                |   |
| – bedingter           | IF/THEN, ON/GOTO, ON/GOSUB/RETURN           |
| - unbedingter         | GOTO  |
| – ziele               | FOR/NEXT, TRAP, IF/THEN, ON/GOTO, ON/GOSUB/ |
|                       | RETURN                                      |
| Stringvariablen       |   |
| - Adresse im Speicher | ADR   |
| - ATASCII nach String | CHR\$                                       |
| - laenge              | LEN   |
| – nach Zahl           | VAL   |
| – verbinden           | Strings verbinden                           |
| – vergleichen         | Strings vergleichen                         |
| - trennen             | Strings trennen                             |

STR\$

ATARI BASIC REFERENCE CARD

- Zahl nach Stringvariable

Stichwort auf Karte

Tab Tabulator, PRINT

Tabulatormarke Tabulator, Taste ESC, PRINT Internet Code, OPEN/CLOSE

Textfenster GRAPHICS

Tongenerator SOUND, END, STOP, Taste BREAK,

Taste SYSTEM RESET

Töne SOUND, SOUND Erg. 1

U

| Sti | ch۱ | νo | rí |
|-----|-----|----|----|
|-----|-----|----|----|

Übergang zum Diskettenbetriebssystem

Umschaltung der Tastatur

- Groß/Kleinschreibung

- Pseudografik

Umwandeln von

- ATASCII-Code in Stringvariable

- Stringvariable in Zahl

- Zahl in Stringvariable

ungleich <>

unterbrechen der Programmdurchführung

Unterprogramm in

- BASIC

- Maschinensprache

Urlader

#### auf Karte

DOS

Taste CAPS/LOWR, Taste SHIFT

Taste CAPS/LOWR, Taste CTRL

CHR\$ VAL STR\$

Operatoren

Operatoren

STOP, Taste BREAK, Taste SYSTEM RESET

GOSUB/RETURN, ON/GOSUB/RETURN

USR Booting



| Stichwort | auf Karte |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

Variablen indizierte V., numerische V., Stringv., LET

- werden gelöscht CLR, NEW, CLOAD, LOAD

- werden nicht gelöscht STOP, END, ENTER, Taste BREAK),

Taste SYSTEM RESET

- Position eines Strings

Verlassen

- von BASIC

- eines BASIC-Unterprogramms ohne

den Befehl RETURN

Vorrang von Operatoren

Vorzeichen einer Zahl

BYE

ADR

POP, Stack

Vorrang von Operatoren

ABS

wahlfreier Zugriff bei Disketten

wahr, logisch

Warmstart
Winkelfunktion

NOTE, POINT Operatoren

Taste SYSTEM RESET

SIN, COS, ATN, DEG, RAD

| Stichwort                  | auf Karte                         |
|----------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                   |
|                            |                                   |
|                            |                                   |
|                            |                                   |
|                            |                                   |
|                            |                                   |
|                            |                                   |
| Zahl aus String machen     | VAL                               |
| Zahl in String verwandeln  | STR\$                             |
| Zeichen einfügen           | Taste INSERT, Taste CTRL          |
| Zeichnen                   |                                   |
| – einer Linie              | DRAWTO                            |
| – eines Punktes            | PLOT                              |
| – mit schneller Farbgrafik | PM-Grafik                         |
| Zeilen                     |                                   |
| – einfügen                 | Taste INSERT, Taste SHIFT         |
| – Nummer                   | BASIC-Zeilenformat, Betriebsarten |
| Zufalls                    |                                   |
| - Generator                | RND                               |
| – Zahl                     | RND                               |
| Zam                        |                                   |
| RI BASIC REFERENCE CARD    | © CCD                             |

# **BASIC Befehlsworte**

| BASIC-Worte                                    | zu finden unter |           |
|--|-----------------|-----------|
| ENTER"D: PROGNAME.ERW" / ENTER"C: "            | ENTER           |           |
| EXP(X)   | EXP             |           |
| FOR X=Y TO Z STEP R: :NEXT X                   | FOR/NEXT        |           |
| FRE(0)   | FRE             |           |
| GET #N, A                                      | GET             |           |
| GOSUB Zeilennummer / GOSUB A                   | GOSUB/RETURN    |           |
| GOTO Zeilennummer / GOTO A                     | GOTO            |           |
| GRAPHICS N                                     | GRAPHICS        |           |
| IF THEN  | IF/THEN         |           |
| INPUT A , B\$ / INPUT #N , A\$                 | INPUT           |           |
| INT (X)  | INT             |           |
| LEN (A\$) / LEN ("TEXT")                       | LEN             |           |
| LET ENDE = Z                                   | LET             |           |
| LIST / LIST Zeilennummer , Zeilennummer        | LIST            |           |
| LIST"D: PROGNAME.ERW" / ,Zeilennummer, Zeilen- | LIST            |           |
| nummer   |                 |           |
| LOAD"D: PROGNAME.ERW" / LOAD"C: "              | LOAD            |           |
| LOCATE X , Y , A                               | LOCATE          |           |
| LOG (X)  | LOG             |           |
| LPRINT "HALLO"; "TEST", A\$, CHR\$(A)          | LPRINT          |           |
| NEW  | NEW             |           |
| NEXT X   | FOR/NEXT        |           |
| BASIC REFERENCE CARD                           |                 | © CCD 198 |

## **BASIC Befehlsworte**

@ CCD 1981

#### zu finden unter **BASIC-Worte** (NOT A) **OPERATOREN** NOTE NOTE #N, X, Y ON/GOSUB/RETURN ON . . . GOSUB Zeilennummer , Zeilennummer ON/GOTO ON . . . GOTO Zeilennummer , Zeilennummer OPEN #N , A , B , "D : PROGNAME.ERW" OPEN/CLOSE OR: IF X OR Y THEN . . . OPERATOREN PADDLE PADDLE (N) PEEK PEEK (Zellennummer) PLOT PLOT X . Y POINT POINT #N.X.Y POKE Zellennummer, X POKE POP POP POSITION POSITION X , Y PRINT PRINT "HALLO": TEST", A\$, CHR\$(A) PRINT #N . A\$ PRINT PTRIG (N) PTRIG PUT PUT #N, A RAD RAD READ/DATA READ Zahl . Text REM REM Kommentar RESTORE Zeilennummer / RESTORE A RESTORE RETURN RETURN

# **BASIC Befehlsworte**

| BASIC-Worte                               | zu finden unter |
|---|-----------------|
| RND (0)                                   | RND             |
| RUN / RUN"D : PROGNAME.ERW" / RUNA\$      | RUN             |
| SAVE"D: PROGNAME.ERW" / SAVE"C:"          | SAVE            |
| SETCOLOR A , B , C                        | SETCOLOR        |
| SGN (X)                                   | SGN             |
| SIN (X)                                   | SIN             |
| SOUND N, A, B, C                          | SOUND           |
| SQR (X)                                   | SQR             |
| STATUS #N, A                              | STATUS          |
| STEP: FOR X=Y TO Z STEP R                 | FOR/NEXT        |
| STICK (N)                                 | STICK           |
| STRIG (N)                                 | STRIG           |
| STOP                                      | STOP            |
| STR\$ (Zahl)                              | STR\$           |
| THEN: IF A THEN                           | IF/THEN         |
| TO: FOR $X=Y$ TO $Z$                      | FOR/NEXT        |
| TRAP Zeilennummer                         | TRAP            |
| Q = USR(Zellennummer) / Q = USR(ADR(A\$)) | USR             |

VAL

XIO

ATARI BASIC REFERENCE CARD

VAL (A\$)

XIO Z, #N, A, B, "D: PROGNAME.ERW"

ERKLÄRUNG ABS

Zum Feststellen des absoluten Wertes.

Die Funktion entfernt das Minuszeichen

- 1. der Zahl,
- der Variablen oder
- 3. des zu berechnenden Wertes

die/der in der Klammer hinter ABS steht.

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CÇD 1981

BEISPIELE ABS

| 1. | 100 | PRINT ABS(-17) | 17 |
|----|-----|----------------|----|
|----|-----|----------------|----|

2. 100 
$$A = -27$$
: PRINT ABS(A) 27

ERKLÄRUNG ADR

Zum Feststellen des Beginns einer Stringvariablen.

### Die Funktion

- 1. ermittelt die Lage der Strigvariablen im RAM-Speicher, deren Name in der Klammer hinter ADR steht,
- 2. gibt die Adresse der Speicherstelle als Dezimalzahl an,
- 3. wird im Zusammenhang mit **USR** verwendet, wenn ein Maschinenprogramm als Stringvariable abgelegt worden ist (siehe Befehl **USR**),
- 4. kann auch mit Trick zur Feststellung der Adresse einer indizierten Zahlenvariablen benutzt werden.

BEISPIELE

| 1. | 100 | DIM | A\$(7) |
|----|-----|-----|--------|
|----|-----|-----|--------|

200 A\$="OTTOKAR"

2. 300 PRINT ADR(A\$)

3. Q = USR(ADR(A\$))

- 4. 100 DIM A\$(1), A(2) 200 FOR X=0 TO 2
  - 300 INPUT Z : A(X)=Z
  - 400 NEXT X
  - 500 AD = ADR(A\$)
  - 600 ANFANG = AD+1
  - 700 PRINT ANFANG

2108 (der String "OTTOKAR" begint bei Zelle 2108)

siehe Befehl USR (Vorsicht! Dieser Befehl führt zum "Absturz" des Computers wenn kein RTS Befehl den Computer zum BASIC zurück schickt)

Taste RETURN oder Computer neu einschalten bringt Abhilfe

Da die Adresse der Zeichenvariablen A\$ bestimmt werden kann und A(2) direkt danach dimensioniert wurde ergibt sich die Adresse von A(2) aus ADR(A\$)+1 (da A\$ nur eine Zelle reserviert.)

ERKLÄRUNG

Zum Feststellen des ATASCII-Codes eines Zeichens.

### Die Funktion

- ergibt die ATASCII-Codezahl des ersten Zeichens a. der String-Variablen oder b. des Textes in Anführungszeichen, die/der in der Klammer hinter ASC steht,
- 2. ergibt eine Dezimalzahl zwischen 0 und 255,
- 3. kann beim Rechnen wie eine Zahl behandelt werden.

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CCD 1981

BEISPIELE ASC

| 1a. | 100 DIM A\$(5)<br>200 A\$="ANTON"<br>300 PRINT ASC(A\$) | 65<br>(entspricht dem großen A) |
|-----|---|---------------------------------|
| 2b. | 100 A=ASC("A")<br>200 PRINT ASC(A)                      | 65                              |
| За. | PRINT ASC("B")  | 66                              |
| 3b. | PRINT 10+ASC("B")                                       | 76                              |

ERKLÄRUNG ATASCII-Code

### ATARI-Version des ASCII-Fernschreibcodes

#### Der ATASCII-Code

- legt für jedes Zeichen des Zeichensatzes eine Codezahl fest, die zwischen 0 und 255 liegt, dabei haben z.B.
  - a. invertierte Zeichen eine um 128 höhere Codezahl als nicht invertierte Zeichen,
  - b. kleine Buchstaben eine um 32 höhere Codezahl als Große,
  - c. Ziffern kleinere Codezahlen als Buchstaben,
- ist durch seinen sinnvollen Aufbau für die Benutzung mit den Basic-Befehlen für die Stringverarbeitung besonders geeignet, und ermöglicht es dadurch leicht, alphabetische Sortierungen von Strings vorzunehmen,
- enthält den ASCII-Code ("Amerikanischer Fernschreibcode"), auch "ISO-7 Bit-Code"), der wegen seiner Leistungsfähigkeit von vielen Mikrocomputern für die Darstellung von Steuerzeichen und alphanumerischen Zeichen verwendet wird,
- 4. entspricht dem ASCII-Code bei allen nicht invertierten Alpha-Numerischen Zeichen; die Codes der Steuerzeichen des ASCII-Codes werden als Grafiksymbole ausgegeben,
- 5. eines Zeichens kann festgestellt werden durch den Befehl ASC,
- wird ausgeführt, wenn er mit dem Befehl PRINT oder PUT CHR\$ an den Schirmeditor oder den Drucker gesandt wird (siehe CHR\$).

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

## **BEISPIELE**

| Zei. | Code | Zei.  | Code | Zei. | Code | Zei.   | Code | Zei. | Code | Zei.   | Code |
|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|
| Zwr  | 32   | 0     | 48   | @    | 64   | Р      | 80   | Karo | 96   | р      | 112  |
| ļ    | 33   | 1     | 49   | Α    | 65   | Q      | 81   | а    | 97   | q      | 113  |
| "    | 34   | 2     | 50   | В    | 66   | R      | 82   | b    | 98   | r      | 114  |
| #    | 35   | 3     | 51   | С    | 67   | S      | 83   | C    | 99   | s      | 115  |
| \$   | 36   | 4     | 52   | D    | 68   | т      | 84   | d    | 100  | t      | 116  |
| %    | 37   | 5     | 53   | E    | 69   | U      | 85   | е    | 101  | u      | 117  |
| &    | 38   | 6     | 54   | F    | 70   | V      | 86   | f    | 102  | V      | 118  |
| ,    | 39   | 7     | 55   | G    | 71   | w      | 87   | g    | 103  | w      | 119  |
| (    | 40   | 8     | 56   | Н    | 72   | X      | 88   | ĥ    | 104  | ×      | 120  |
| )    | 41   | 9     | 57   | 1    | 73   | Υ      | 89   | i    | 105  | У      | 121  |
| *    | 42   | :     | 58   | J    | 74   | Z      | 90   | j    | 106  | z      | 122  |
| +    | 43   | ;     | 59   | Κ    | 75   | [      | 91   | k    | 107  | Pik    | 123  |
| ,    | 44   | <     | 60   | L    | 76   |        | 92   |      | 108  | 1      | 124  |
| _    | 45   | ==    | 61   | M    | 77   | ]      | 93   | m    | 109  | CLEAR  | 125  |
|      | 46   | >     | 62   | N    | 78   | ^      | 94   | n    | 110  | DELETE | 126  |
| /    | 47   | ?     | 63   | 0    | 79   | _      | 95   | o    | 111  | TAB    | 127  |
| Herz | 0    | Kreuz | 16   | EOL  | 155  | Summer | 253  |      |      |        |      |

ERKLÄRUNG ATN

Zum Errechnen des Arcustangens.

### Die Funktion

- 1. errechnet den Arcustangens
  - a. der Zahl,
  - b. der Variablen oder
  - c. des zu berechnenden Wertes

die/der in der Klammer hinter ATN steht,

2. kann den Winkel im Bogenmaß oder in Grad errechnen.

(siehe Befehle DEG und RAD).

BEISPIELE ATN

| 1a. | 100 | DEG                   | Umschaltung auf Grad                        |
|-----|-----|-----------------------|---|
|     | 200 | PRINT SIN(45)/COS(45) | 1   |
|     |     |                       | Tangens von 45°                             |
|     | 300 | PRINT ATN(1)          | 45.00000033 (Rundungsfehler, eigentlich 45) |
| 1b. | 100 | A=1: PRINT ATN(A)     | 45.0000033                                  |
| 1c. | 100 | PRINT ATN(100-99)     | 45.0000033                                  |
| 1d. | 100 | PRINT ATN(0)          | 0   |
| 1e. | 100 | PRINT ATN(1E30)       | 89.99999971 (Rundungsfehler, eigentlich 90) |
|     |     |                       |   |
| 2.  | 100 | RAD                   | Umschaltung auf Bogenmaß                    |
|     | 200 | PRINT ATN(1)          | 0.7853981684                                |
|     |     |                       |   |

### Hinweis:

Rundungsroutinen siehe Befehl INT

# **BASIC Interpreter**

### **ERKLÄRUNG**

Ein Programm zum Übersetzen eines in BASIC geschriebenen Programmes in die für den Computer verständliche Maschinensprache.

### Der ATARI BASIC Interpreter

- 1. übersetzt (Interpreter = Übersetzer) die eingegebenen BASIC-Statements (das "Quellenprogramm") für den Computer,
- 2. arbeitet interaktiv; d.h., daß jede Eingabe, die vom Benutzer gemacht wird, durch den Computer beantwortet wird und daß jederzeit zwischen den Betriebsarten Direkteingabe, Programmeingabe und Programmdurchführung gewechselt werden kann,
- 3. befindet sich in der Programmkassette mit der Aufschrift "BASIC COMPUTER LANGUAGE", die in den linken Programmschacht eingesteckt sein muß,
- 4. legt die BASIC-Programme im Speicher des Computers in einem Zwischencode ab ("tokenized Version"),

## **ERKLARUNG**

# **BASIC Interpreter**

- 5. übersetzt bei der Programmdurchführung den Zwischencode jedesmal neu in die Maschinensprache des benutzten Prozessors,
- 6. ist deshalb 10 bis 1000 mal langsamer als ein entsprechendes Maschinenprogramm,
- 7. arbeitet bei mathematischen Aufgaben intern im BCD-Code und ist deshalb genauer, jedoch langsamer als ein binär arbeitender Interpreter.

BASIC heißt: Beginners all-purpose symbolic instruction code

das bedeutet soviel wie: Allzweck-Programmiersprache für Anfänger

### **ERKLÄRUNG**

## **BASIC ZEILEN-FORMAT**

Eine BASIC-Zeile, die programmiert werden soll, enthält

- 1. eine Zeilennummer (ganzzahlig zwischen 0 und 32767) und
- 2. das BASIC-Befehlswort (in Grossbuchstaben) und
- 3. die Daten, auf die sich der Befehl bezieht und
- 4. die Taste RETURN als Abschlusszeichen

Die Punkte 2 und 3 werden zusammen häufig als "Statement" bezeichnet.


#### Eine BASIC-Zeile kann

- 5. mehrere Statements enthalten, die durch einen Doppelpunkt getrennt werden müssen und
- 6. bis zu drei Bildschirmzeilen lang sein

Soll die Zeile sofort ausgeführt werden, aber nicht programmiert werden, so entfällt bei der Eingabe die Zeilennummer. Um eine **BASIC**-Zeile zu löschen, wird nur die entsprechende Zeilennummer eingegeben. Alle **BASIC**-Statements die hinter einem **REM**-Statement stehen, werden nicht ausgeführt (siehe **REM**).

### BEISPIELE

# **BASIC ZEILEN-FORMAT**



**ERKLÄRUNG** 

# **BETRIEBSARTEN**

- 1. Die Direkteingabe beginnt direkt mit dem **BASIC**-Befehlswort und wird sofort ausgeführt ohne, daß die Eingabe gespeichert wird. Sie wird mit der Taste RETURN abgeschlossen.
- 2. Die Programmeingabe beginnt für jede Eingabe mit der Zeilennummer, unter der die Eingabe von BASIC abgespeichert wird. Die BASIC-Zeile wird mit der Taste RETURN abgeschlossen.
- 3. Die Programmausführung beginnt mit der Eingabe von RUN oder GOTO mit Zeilennummer sowie der Taste RETURN. Das Programm wird nach steigender Zeilennummer abgearbeitet.
- 4. Die Bildschirmdarstellung schreibt von der Tastatur nur auf den Bildschirm, ohne daß die Eingabe direkt ausgeführt oder programmiert wird. Mit der Taste RETURN beginnt eine neue Zeile. Der Rechner meldet sich ohne Programmkassette in dieser Betriebsart ("MEMO PAD"), oder wenn von BASIC aus der Befehl BYE eingegeben wird.

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

### **BEISPIELE**

# **BETRIEBSARTEN**

| 1. | PRINT "A"     | Sofortausdruck A   |
|----|---------------|--|
| 2. | 100 PRINT "A" | Abspeicherung unter Zeile 100<br>LIST<br>100 PRINT "A"                 |
| 3. | RUN           | Ausführung eines abgespeicherten Programmes                            |
| 4. | BYE           | ATARI COMPUTER – MEMO PAD<br>(zurück zu <b>BASIC</b> durch drücken der |

Taste SYSTEM RESET)

ERKLÄRUNG BOOTING

Automatisches Laden eines Maschinenprogramms beim Einschalten des Computers ("Urlader").

- 1. Der Computer ist ausgeschaltet.
- 2. Die Diskettenstation wird mit eingelegter Systemdiskette eingeschaltet und das Ausgehen der Busy-Lampe abgewartet.
- 3. Wird nun der Computer eingeschaltet, so stellt das Betriebssystem fest, daß die Diskettenstation betriebsbereit ist. Zum Booten eines Maschinenprogramms von der Kassette muß am Kassettenrekorder die Taste PLAY gedrückt sein. Während des Einschalten des Computers muß die Funktionstaste START gedrückt werden. Danach wird wie beim normalen Laden der Kassette fortgefahren (siehe Befehl CLOAD).
- 4. Obwohl eine Programmkassette eingesteckt sein kann, werden automatisch von der Diskette die Datei DOS.SYS und, falls vorhanden, ebenfalls automatisch die Datei AUTORUN.SYS geladen. Letztere kann Daten enthalten oder ein Maschinenprogramm, das nur geladen oder auch danach auch gestartet werden kann, wie dies bei vielen Programmen, die von der Diskette automatisch starten der Fall ist.
- Ist AUTORUN.SYS nicht vorhanden, so wird an die Programmkassette übergeben, wenn eine solche eingesteckt ist.
- 6. Ohne Programmkassette und ohne die Datei AUTORUN.SYS wird die Datei DOS.DUP ebenfalls geladen und dann in das Menue gesprungen.

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

BEISPIELE

Mit dem folgenden Beispiel für AUTORUN.SYS wird erreicht, daß nach dem booten von DOS.SYS die Datei DOS.DUP ebenfalls automatisch geladen wird, ohnen daß in BASIC "DOS" eingegeben werden mußte.

```
100 FOR X=15000 TO 15010
200 READ W: POKE X, W
300 NEXT X
400 DATA 162, 0, 142, 68, 2, 232, 134, 9, 108, 10, 0

RUN
DOS
"SELECT ITEM OR RETURN FOR MENU"
K Taste RETURN
"SAVE-GIVE FILE, START, END(, INIT, RUN)"
AUTORUN.SYS, 3A98, 3AA2, , 3A98
```

Computer ausschalten und wieder einschalten.

Das System wird neu eingebootet und geht bei eingestecktem BASIC sofort zum DOS-Menue über. (Beispiel vom ATARI Disk Operation System II Reference Manual, S. 68)

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CCD 1981

### **ERKLÄRUNG**



Zur Unterbrechung der Programmausführung in diesem Augenblick.

### Die Taste

- 1. unterbricht die Programmausführung im Augenblick des Drückens,
- 2. löscht das Programm und die Variablen nicht,
- 3. lässt die Datenkanäle, Tongeneratoren und den Grafikmodus unverändert,
- 4. kann nicht programmiert werden (siehe Befehl STOP),
- 5. kann wieder rückgängig gemacht werden, damit das Programm weiterläuft (siehe Befehl CONT),
- 6. gibt nach der Programmunterbrechung die Zeile an, in der das Programm angehalten wurde,
- 7. gibt nach durchgeführter Programmunterbrechung die Tastatur wieder für den Benutzer frei,
- 8. kann durch POKE 16,112 abgeschaltet werden,
- 9. kann durch POKE 16,192 oder Drücken der Taste SYSTEM RESET wieder eingeschaltet werden,
- 10. kann mit PRINT PEEK (16) abgefragt werden

. Taste BREAK STOPPED AT LINE . . .

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CCD 1981

ERKLÄRUNG BYE (B.)

Zum Verlassen der Programmiersprache BASIC.

### Der Befehl

- 1. führt zum Verlassen von BASIC und bringt den Computer in die Betriebsart "Bildschirmdarstellung",
- 2. kann rückgängig gemacht werden durch drücken der Taste SYSTEM RESET,
- 3. löscht das Programm und die Variablen nicht,
- 4. wird in der Regel direkt eingegeben,
- 5. kann auch programmiert werden.

BEISPIELE BYE (B.)

100 PRINT "TESTPROGRAMM"

BYE

ATARI COMPUTER - MEMO PAD

(Schreiben auf dem Bildschirm. Programmieren nicht mög-

lich)

2. TASTE SYSTEM RESET

READY

3. LIST

100 PRINT "TESTPROGRAMM"

4. BYE

5. 100 BYE

## **ERKLÄRUNG**



Zum Umschalten von Gross- auf Kleinbuchstaben und umgekehrt.

- 1. Beim Einschalten des Computers werden Grossbuchstaben dargestellt.
- Wird bei eingeschalteten Grossbuchstaben die Taste CAPS/LOWR gedrückt, erfolgt die Umschaltung auf Kleinbuchstaben.
- 3. Wird bei eingeschalteten Kleinbuchstaben beim Drücken einer Buchstabentaste gleichzeitig die Taste SHIFT gedrückt, so wird dieser Buchstabe (wie bei einer Schreibmaschine) als Grossbuchstabe ausgegeben.
- 4. Werden bei eingeschalteten Kleinbuchstaben die Tasten SHIFT und CAPS/LOWR gleichzeitig gedrückt, erfolgt die Umschaltung auf Grossbuchstaben.

### **BEISPIELE**

# TASTE CAPS/LOWR

1. ABCDEF ABCDEF

2. ABC CAPS/LOWR def ABCdef

3. SHIFT und O, dann tto Otto

4. uvw SHIFT und CAPS/LOWR XYZ uvwXYZ

ERKLÄRUNG CHR\$

Zum Umwandeln einer ATASCII-Codezahl in eine String-Variable.

### Die Funktion

- 1. findet das Zeichen, dessen ATASCII-Codezahl der Dezimalzahl (die zwischen 0 und 255 liegen muß) entspricht,
- 2. macht aus diesem Zeichen eine String-Variable,
- 3. darf in einer Vergleichsoperation nur einmal vorkommen.

(siehe Befehl ASC und ATASCII-Code)

BEISPIELE CHR\$

| 1. | 100 DIM A\$(2)                  |  |
|----|---------------------------------|--|
|    | 200 A\$=CHR\$(65)               |  |
|    | 300 PRINT A\$                   | A  |
|    | 400 PRINT CHR\$(65)             | A  |
| ŀ  | 500 PRINT CHR\$(65 + 256)       | A  |
|    |                                 | ergibt keine Fehlermeldung, sondern es werden nur die 8 niederwertigsten Bits verwendet. |
| 2. | PRINT ASC(CHR\$(65))            | 65   |
|    |                                 | Rückwandlung in den ATASCII-Code   |
| 3. | 100 DIM A\$(4) , B\$(4)         |  |
|    | 200 A\$="OTTO": B\$="EGON"      |  |
|    | 300 IF A\$>B\$ THEN PRINT"OK"   | OK   |
|    | 400 IF CHR\$(79)>CHR\$(69) THEN |  |
|    | PRINT"AUCH OK"                  | Wird ohne Fehlermeldung übergangen   |
|    |                                 |  |
|    |                                 |  |
|    |                                 |  |
|    |                                 |  |

ERKLÄRUNG Taste CLEAR

Zum Löschen des Bildschirmes.

### Die Taste

- 1. löscht den Inhalt des Bildschirmes, wenn gleichzeitig
  - a. die Taste SHIFT oder
  - b. die Taste CTRL

gedrückt wird,

- 2. kann programmiert werden, wenn der Befehl PRINT mit den
  - a. Tasten ESC SHIFT oder den
  - b. Tasten ESC CTRL

verwendet wird,

- 3. kann im Programm in ihrer Wirkung durch
  - a. Graphics 0 bzw. Gr. 0 oder
  - b. PRINT CHR\$(125)

ersetzt werden, wenn der zu benutzende Drucker die grafischen Zeichen zu Punkt 2 nicht besitzt.

BEISPIELE Taste CLEAR

| Bildschirm | wird   | gelöscht mit |
|------------|--------|--------------|
| Dilastini  | 4411 G | golosoni mit |

| 1a. Taste | n SHIFT und | CLEAR | SHIFT |
|-----------|-------------|-------|-------|
|-----------|-------------|-------|-------|

3b. 100 PRINT CHR\$(125) Befehl PRINT mit Umwandlung des ATASCII-Codes 125 für das

Bildschirmlöschen

# CLOAD (CLOA.)

### **ERKLÄRUNG**

Zum Laden eines Programmes von der Kassette in den Computer-Speicher (RAM).

### Der Befehl

- 1. löscht ein im RAM-Speicher stehendes Programm samt Variablen,
- 2. lädt ein Programm in der übersetzten Form (siehe Befehle LOAD und ENTER),
- 3. lädt nur Programme, die mit CSAVE gespeichert worden sind,
- 4. kann nicht durch den Befehl RUN"C: " ersetzt werden,
- 5. kann nicht mit einem Programmnamen versehen werden,
- 6. wird in der Regel direkt eingegeben,
- 7. kann auch programmiert werden
- 8. benötigt kein OPEN oder CLOSE

### BEISPIELE

### Bedienung des Kassettenrekorders:

- 1. Kassette einlegen und mit Hilfe des Zählwerkes das Band an die gewünschte Stelle bringen,
- 2. Eingabe CLOAD und Taste RETURN,
- 3. Lautsprecher in der Tastatur ertönt einmal,
- 4. am Kassettenrekorder Taste PLAY drücken,
- 5. Eingabe Taste RETURN,
- 6. das Band wird gestartet und das Programm geladen.
- 7. Der Ladevorgang ist beendet, wenn **READY** erscheint.

zu

- 5. CLOAD
- 6. 100 CLOAD

ERKLÄRUNG CLOG

Zur Berechnung des dekadischen Logarithmus einer Zahl.

### Die Funktion

- 1. errechnet den Logarithmus zur Basis 10
  - a. der Zahl,
  - b. der Variablen oder
  - c. des zu berechnenden Wertes

die/der in der Klammer hinter CLOG steht,

2. erwartet einen positiven Klammerinhalt.

| 1a. 100 PRINT CLOG(100) |
|-------------------------|
|-------------------------|

2

1b. 
$$100 C = 100 : PRINT(C)$$

2 a

2

2E-10, Rundungsfehler abfangen, eigentlich 0

abfangen, da nicht definiert

2

ERKLÄRUNG CLR

Zum Löschen der Variablen.

### Der Befehl

- 1. löscht alle vorher dimensionierten Variablen,
- 2. setzt alle nicht dimensionierten Variablen auf 0, löscht ihre Namen jedoch nicht,
- 3. lässt die Programmzeilen unbeeinflußt,
- 4. kann programmiert werden,
- 5. kann direkt eingegeben werden.

- 1. 100 DIM A\$(4): A\$ = "Otto"
  - 100 PRINT A\$

Otto

CLR: PRINT A\$

ERROR - 9 (A\$ ist gelöscht)

2. 100 A = 10 : PRINT A

10

CLR: PRINT A

0

3. 100 A = 10 : PRINT A

10

CLR LIST

100 A = 10 : PRINT A

- 4. 100 CLR
- 5. CLR

ERKLÄRUNG COLOR (CO.)

Zum Zuordnen der Farbe zu einem bestimmten Farbregister für die auf COLOR folgenden Befehle PLOT und DRAWTO.

#### Der Befehl

- bereitet die Ausgabe an das Grafikfenster für die Befehle PLOT und DRAWTO vor; die eigentliche Ausgabe erfolgt an der durch sie bezeichneten Stelle, sobald PLOT oder DRAWTO durchgeführt werden,
- 2. erwartet hinter COLOR eine Zahl zwischen 0 bis 255.
- Grafikmodus 0:

gibt alle Zeichen des ATASCII-Codes deren Wert hinter COLOR angegeben wurde mit der Farbe von SE. 2 und der Helligkeit von SE. 1 aus,

4. Grafikmodi 1 und 2:

es werden alle eingegebenen Zeichen zu Großbuchstaben und Ziffern:

a. Großbuchstabe/Ziffer : Farbe aus SE. 0,

b. Kleinbuchstabe : Farbe aus SE. 1, c. Inv. Großb./Ziffer : Farbe aus SE. 2,

d. Inv. Kleinb. : Farbe aus SE. 3,

Grafikmodi 3 bis 8 und 10:

Grafikpunkte mit der Farbe aus dem Farbregister ("Farbeimer"), das dem COLOR-Wert ("Pinsel") durch den Grafikmodus zugeordnet worden ist,

6. Grafikmodus 9:

Angabe der Helligkeitsstufe für die Farbe aus SE. 4,

7. Grafikmodus 11:

Angabe der Farbkennzahl mit der Helligkeit aus SE. 4

# COLOR (CO.)

## BEISPIELE

| Modus | Ausgabe von        | Beispiel  |
|-------|--------------------|---|
| 0     | blaues, großes A   | 100 GR. 0 : CO. 65 : PL. 5 , 5                                |
| 1     | grünes, großes A   | 100 GR. 1 : CO. 65+32 : PL. 5 , 5 : REM KLEINES A*            |
| 2     | rotes, großes A    | 100 GR. 1 : CO. 65+32+128 : PL. 5 , 5 : REM KL. INV. A*       |
| 3 – 7 | orangef. Grafikp.  | 100 GR. 3 : CO. 1 : PL. 5 , 5 : REM ANFANGSF. ORANGE          |
| 8     | dunkelbl. Grafikp. | 100 GR. 9 : SE. 2 , 0 , 0 : CO. 1 : PL. 5 , 5 : REM ANFANGSF. |
| 9     | hellbl. Grafikp.   | 100 GR. 9: SE. 4, 9, 0: CO. 8: PL. 5, 5                       |
|       | ·                  | dunkelste Farbe nach SE. 4                                    |
|       |                    | 200 GOTO 200  |
| 10    | orangef. Grafikp.  | 100 GR. 10 : CO. 4 : PL. 5 , 5                                |
| i     |                    | Anfangsfarbe aus SE. 0  |
|       |                    | 200 GOTO 200  |
| 11    | hellroter Grafikp. | 100 GR. 11 : SE. 4 , 0 , 10 : CO. 3 : PL. 5 , 5               |
|       | '                  | Helligkeit aus SE. 4  |
|       |                    | 200 GOTO 200  |

<sup>\*</sup> siehe ATASCII-Code

ERKLÄRUNG CONT (CON.)

Zur Fortsetzung eines unterbrochenen Programmes.

Der Befehl setzt die Ausführung eines unterbrochenen Programmes fort, wenn

- 1. das Programm durch die Taste BREAK unterbrochen wurde oder
- 2. bei der Programmausführung wegen des Erreichens eine STOP- oder END-Befehls das Programm unterbrochen wurde und das Ende des Programmes noch nicht erreicht war.
- 3. Der Befehl kann auch programmiert werden.

Die Programmauführung wird in der folgenden **BASIC**-Zeile wieder aufgenommen. Wurde das Programm in der Mitte einer Zeile unterbrochen, so werden bei der Weiterführung die restlichen Befehle dieser Zeile nicht mehr ausgeführt.

CONT (CON.)

### BEISPIELE

1. Taste BREAK
STOPPED AT LINE . . .
CONT

2. 100 PRINT "A" : STOP : PRINT "B"

110 PRINT "C"

RUN

Α

STOPPED AT LINE 100

CONT

3. 100 POSITION 2 , 23 : PRINT "CONT"

110 POSITION 2, 21: POKE 764, 12

120 STOP

130 PRINT "HIER IST ZEILE 130"

RUN

STOPPED AT LINE 120

CONT

HIER IST ZEILE 130

READY

ERKLÄRUNG

Zum Errechnen des Kosinus.

#### Die Funktion

- 1. errechnet den Kosinus
  - a. der Zahl,
  - b. der Variablen oder
  - c. des zu berechnenden Wertes

die/der in der Klammer hinter COS steht,

- 2. ergibt nur Werte zwischen +1 und -1,
- 3. kann den Winkel im Bogenmaß oder in Grad verarbeiten (siehe Befehle DEG und RAD).

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CCD 1981

BEISPIELE

| 1a. |     | DEG<br>PRINT COS(90)<br>PRINT COS(720) | Umschaltung auf Grad<br>0<br>1 |
|-----|-----|--|--------------------------------|
| 1b. | 100 | A=90 : PRINT COS(A)                    | 0                              |
| 1c. | 100 | PRINT COS(90-180)                      | 0                              |
| 3.  |     | RAD<br>PI = 3.1415926535<br>IT COS(PI) | Umschaltung auf Bogenmaß -1    |

ERKLÄRUNG CSAVE (CS.)

Zum Speichern eines Programmes vom Computer-Speicher (RAM) auf die Kassette.

### Der Befehl

- 1. verändert ein im RAM-Speicher stehendes Programm nicht,
- 2. speichert das Programm in übersetzter Form auf das Band (siehe Befehle SAVE und LIST),
- 3. kann nicht mit einem Programmnamen versehen werden,
- 4. wird in der Regel direkt eingegeben,
- 5. kann auch programmiert werden,
- 6. speichert schneller als SAVE"C: ", weil die Pausen zischen den Blöcken kürzer sind,
- 7. benötigt kein OPEN oder CLOSE.

BEISPIELE CSAVE (CS.)

### Bedienung des Kassettenrekorders:

- 1. Kassette einlegen und mit Hilfe des Zählwerkes das Band an die richtige Stelle bringen,
- 2. Eingabe CSAVE und Taste RETURN
- 3. der Lautsprecher der Tastatur ertönt zweimal,
- 4. Kassettenrekorder-Tasten REC und PLAY gleichzeitig drücken,
- 5. Eingabe Taste RETURN
- 6. das Programm wird gestartet und das Programm wird gespeichert.
- 7. Der Schreibvorgang ist beendet, wenn READY erscheint.

zu

- 4. CSAVE
- 5. 100 CSAVE

### **ERKLÄRUNG**



Zum Umschalten der Funktion einiger Tasten (zweite Umschaltebene).

Wird die Taste CTRL gleichzeitig gedrückt mit

- 1. der Taste 1, so wird die Bildschirmausgabe und die Programmausführung unterbrochen,
- 2. der Taste 1, wenn vorher das Programm damit angehalten worden war, so wird die Bildschirmausgabe und die Programmausführung fortgesetzt,
- 3. der Taste 2, so ertönt der Summer in der Tastatur,
- 4. der taste 3, ergibt eine Fehlermeldung EOF (END OF FILE) Meldung,
- 5. mit einer Buchstabentaste oder mit einer Taste für Punkt, Komma oder Semikolon, so wird das entsprechende Pseudografik-Zeichen dargestellt,
- 6. mit der Taste CAPS/LOWR, so wird die Tastatur auf Dauer auf Pseudografik-Zeichen umgeschaltet,
- 7. der Taste CLEAR, so wird der Bildschirm gelöscht,
- 8. mit einer der Cursorsteuertasten, so wird der Cursor entsprechend bewegt,
- 9. mit der Taste INSERT, so wird an der Cursorposition ein Leerzeichen eingeschoben; der Rest der logischen Zeile rückt nach rechts,
- 10. mit der Taste DELETE BACK'S, so wird das Zeichen an der Cursorposition entfernt; der Rest der logischen Zeile rückt nach links
- 11. mit der Taste TAB, so wird die Tabulatormarke an der Cursorposition gelöscht.

## BEISPIELE



| 1.                                    | Tasten CTRL und 1  | Programm hält an  |  |  |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| 2.                                    | Tasten CTRL und 1 nochmals                                     | Programm läuft weiter   |  |  |
| 3.                                    | Tasten CTRL und 2  | Summer ertönt   |  |  |
| 4.                                    | Tasten CTRL und 3  | ERROR - 136 (Bei Benützung von DOS mit dem Befehl C → E:, D: TEST kopiert aus dem Editor Textspeicher in die Datei D: TEST. Eingabe mit CTRL 3 abschließen. |  |  |
| 5.                                    | Tasten CTRL und R  |   |  |  |
| 6.                                    | Tasten CTRL und CAPS/LOWR                                      | Umschaltung auf Pseudografik  |  |  |
| 7.                                    | Tasten CTRL und CLEAR  | Bildschirm wird gelöscht  |  |  |
| 8.                                    | Tasten $\overline{\mathtt{CTRL}}$ und $\overline{\rightarrow}$ | Cursor eine Position nach rechts  |  |  |
| 9.                                    | Tasten CTRL und INSERT   | Leerzeichen einschieben   |  |  |
| 10.                                   | Tasten CTRL und DELETE BACK'S                                  | Zeichen entfernen   |  |  |
| 11.                                   | Tasten CTRL und TAB  | Tabulatormarke wird gelöscht  |  |  |
| ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981 |  |   |  |  |

# **TASTEN CURSOR**

| Zur Kennzeichnung des Ausgabeortes des nächsten Zeichens auf dem Bildschirm.  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Der Cursor kann über 4 Steuertasten durch die Zeilen und Spalten des Bildschirmes geführt werden, ohne daß der Bildschirminhalt verändert wird. |  |  |  |  |
| 1.  | CTRL → führt den Cursor eine Spalte nach rechts. War der Cursor in der letzten Spalte, springt er in die erste Spalte der folgenden Zeile.           |  |  |  |
| 2.  | CTRL ← führt den Cursor eine Spalte nach links. War der Cursor in der ersten Spalte, springt er in die letzte Spalte derselben Zeile.                |  |  |  |
| 3.  | CTRL führt den Cursor eine Zeile nach oben. War der Cursor in der obersten Zeile, bleibt er in derselben Spalte und springt in die unterste Zeile.   |  |  |  |
| 4.  | CTRL  führt den Cursor eine Zeile nach unten. War der Cursor in der untersten Zeile, bleibt er in derselben Spalte und springt in die oberste Zeile. |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

## **TASTEN CURSOR**

- a. Cursorbewegungen können programmiert werden:
  - 100 PRINT " ESC CTRL → "
- b. Der Cursor kann unsichtbar gemacht werden:
  - 100 POKE 752,1
- c. Der Cursor kann wieder sichtbar gemacht werden:
  - 100 POKE 752,0

ERKLÄRUNG Datei

Eine Datei (engl. "File") ist eine Ansammlung von Daten, auf die gemeinsam über die Dateibeschreibung zugegriffen werden kann.

- 1. Es werden zwei Arten von Dateien unterschieden:
  - a. Programm-Dateien, die Befehle für den Computer enthalten,
  - b. Daten-Dateien, die Daten enthalten, die ein Programm verwendet.
- 2. Der Dateiname ("Filename") dient zur Bezeichnung einer Datei und darf höchstens 8 Zeichen enthalten; das erste Zeichen muß ein Buchstabe sein (zulässige Zeichen sind A Z und 0 9).
- 3. Die Ergänzung des Dateinamens ("Filename-Extender") besteht aus einem Punkt und zwischen 0 und 3 Zeichen. Durch sie ist es möglich, Dateien mit identischen Dateinamen zu unterscheiden. Sie kann jedoch auch weggelassen werden.

© CCD 1981

- 4. Die Dateibeschreibung ("File-Specification") dient zur Identifizierung einer Datei und besteht aus
  - a. dem Kennzeichen des Gerätes, das benutzt werden soll,
  - b. dem Dateinamen und
  - c. der Ergänzung des Dateinamens.
  - die gemeinsam in Anführungszeichen gesetzt werden müssen.
- 5. Die Dateibeschreibung kann in Form einer String-Variablen haben.

(siehe Befehle ENTER, LIST, SAVE, LOAD und RUN).

ATARI BASIC REFERENCE CARD

BEISPIELE Datei

Programm-Datei

1a. RUN"D: PROGRAMM" 1b. 100 OPEN#1,8,0,"D:DATEN" 200 PRINT"WELCHE ZAHL ";: INPUT Z 300 IF Z 255 THEN END 400 PUT#1, Z: GOTO 200 2. LOAD"D: OTTO17" 3. LOAD"D: OTTO17.NEU" 4a. D1: 4b. OTTO17 4c. NEU 5a. DIM a\$(15): A\$="D1; OTTO17.NEU" **RUN A\$** 5b. SAVE A\$ 5c. LOAD A\$ 5d. LIST A\$ 5e. ENTER A\$

diese beiden Namen werden unterschieden
Kennzeichen der Diskette 1
Dateiname
Version "NEU" von "OTTO17"
Dateibeschreibung als String
geht auch mit RUN
geht auch mit SAVE
geht auch mit LOAD
geht auch mit LIST

geht auch mit ENTER

sind, in der Datei "DATEN" ablegt.

einfaches Dateiprogramm, das Zahlen, die kleiner als 256

ERKLÄRUNG DEG

Zum Umschalten der Winkelfunktion auf Grad.

## Der Befehl

- 1. schaltet die Winkelfunktionen auf Grad (Kreisumfang entspricht 360°),
- 2. wird aufgehoben, wenn die Taste SYSTEM RESET gedrückt wird (Umschaltung auf Bogenmaß).

ATARI BASIC REFERENCE CARD

**DEG** 

1. DEG
PRINT SIN(90)
Taste SYSTEM RESET
PRINT SIN(90)

Umschaltung auf Grad 1 (Eingabe als Grad verarbeitet)

0.8939970243 (Eingabe als Bogenmaß verarbeitet.

## Taste DELETE BACK'S

Zum Entfernen von Zeichen und Zeilen.

Wird die Taste DELETE BACK'S gleichzeitig gedrückt mit

- der Taste CTRL, so wird das Zeichen unter dem Cursor gelöscht; der Rest der logischen Zeile rückt eine Position nach links,
- der Taste SHIFT, so wird die Zeile in der der Cursor steht gelöscht; der Rest des Bildschirminhaltes rückt eine Zeile nach oben.

Wird die Taste DELETE BACK'S allein gedrückt,

 springt der Cursor eine Position zurück und löscht das Zeichen vor der alten Cursorposition; der Rest der logischen Zeile wird nicht herangerückt.

Steht dabei der Cursor in der ersten Spalte, so wird

- a. der Cursor nicht weiter nach links geschoben, wenn der Anfang der logischen Zeile erreicht ist,
- b. der Cursor in die letzte Spalte der nächsthöheren Zeile gerückt und das dortige Zeichen gelöscht; dies geht so lange, bis der Beginn der logischen Zeile erreicht ist.

## BEISPIELE

# **Taste DELETE BACK'S**

| . 1.      | ABCDEF zweimal Tasten CTRL und DELETE BACK'S ABEF | Cursor auf C<br>zwei Zeichen gelöscht |  |  |  |  |
|-----------|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 2.        | ABCDEF GEI IJKL MNOPQR STUVWX                     | Cursor auf H                          |  |  |  |  |
| i         |   | Bildschirmunterkante                  |  |  |  |  |
|           | zweimal Tasten SHIFT und DELETE BACK'S ABCDEF     |                                       |  |  |  |  |
|           | SITUVWX   | zwei Zeilen gelöscht                  |  |  |  |  |
|           |   | Bildschirmunterkante                  |  |  |  |  |
|           |   |                                       |  |  |  |  |
| ATARI BAS | ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981             |                                       |  |  |  |  |

ERKLÄRUNG DIM (DI.)

Zum Bereitstellen des benötigten Speicherraumes für String-Variablen, sowie für einfach und doppelt indizierte Variablen.

#### Der Befehl

- 1. \* reserviert für die String-Variable, deren Name hinter **DIM** steht, die Anzahl Zeichenpositionen, die in der Klammer hinter dem Variablennamen angegeben ist,
- 2. \*\* reserviert für die einfach indizierte Variable, deren Name hinter **DIM** steht, eine Eintragung mehr in eine eindimensionale Liste, als in der Klammer hinter dem Variablennamen angegeben ist,
- 3. \*\* reserviert für die doppelt indizierte Variable, deren Name hinter **DIM** steht, je eine Eintragung mehr in eine zweidimensionale Liste, als in der Klammer hinter dem Variablennamen angegeben ist; dabei gibt die erste Zahl in der Klammer die Anzahl der Zeilen und die zweite die der Spalten an,
- 4. sollte immer am Programmbeginn stehen,
- 5. füllt die dimensionierten Variablen nicht automatisch mit 0,
- 6. kann mehrere Variablen (durch Komma getrennt) gleichzeitig dimensionieren,
- 7. führt bei wiederholtem Gebrauch zur Fehlermeldung 9 (siehe Befehl CLR).
- Festlegung der Zeichenpositionen von 1 bis zum angegebenen Klammerwert
- \*\* Festlegung der Zahlenpositionen von 0 bis zum angegebenen Klammerwert

BEISPIELE DIM (DI.)

| 1. | 100 | DIM A\$(10)          | Stringvariable mit 10 Zeichen   |
|----|-----|----------------------|---|
| 2. | 100 | DIM A(3)             | einfach indizierte Variable für eindimensionale liste mit 4 Listenplätzen [A(0) ist auch verwendbar]                |
| 3. | 100 | DIM B(2,5)           | doppelt indizierte Variable für zweidimensionale Liste mit 3  Zeilen und 6 Spalten                                  |
| 5. | 100 | DIM C(4)             | eindimensionale Liste mit 5 Plätzen   |
|    | 200 | FOR X=0 TO 4         | Schleife von 0 bis 4 und  |
|    | 300 | C(X) = 0             | darin den X-ten Platz auf Null setzen   |
|    | 400 | NEXT X               |   |
| 6. | 100 | DIM C\$(10), E(2, 3) | Dimensionieren einer Stringvariablen mit 10 Stellen und einer<br>zweidimensionalen Liste mit 3 Zeilen und 4 Spalten |
| 7. | 100 | DIM Z\$(10)          | Z\$ wird zweimal ohne CLR dimensioniert   |
|    | 200 | DIM Z\$(3)           | ERROR 9 AT LINE 200   |

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

DOS (DO.)

## **ERKLÄRUNG**

Zum Übergang von BASIC zum DOS (Diskettenbetriebssystem).

### Der Befehl

- 1. setzt voraus, daß DOS "eingebootet" wurde (siehe booting),
- 2. führt von BASIC zu DOS und schreibt das DOS-Programm-Menü auf den Bildschirm,
- 3. führt von BASIC in die Betriebsart Bildschirmdarstellung("Memo Pad"), wenn DOS nicht eingebootet worden ist,
- 4. wird in der Regel direkt eingegeben,
- 5. kann auch programmiert werden,
- 6. kann rückgängig gemacht werden durch drücken der Taste SYSTEM RESET ("READY"),
- 7. kann rückgängig gemacht werden, wenn bei dargestelltem DOS-Menü die Tasten B und RETURN gedrückt werden.

(siehe Handbücher für Diskettenstation und -betriebssystem)

BEISPIELE DOS (DO.)

zu

4. DOS

5. 100 DOS

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CCD 1981

## DRAWTO (DR.)

## **ERKLÄRUNG**

#### Zum Zeichnen einer Linie

#### Der Befehl

- 1. wirkt in allen Grafikmodi.
- 2. zeichnet eine Linie zu der hinter DRAWTO angegebenen Position im Grafikfenster,
- 3. enthält die horizontale Position an der ersten Stelle hinter DRAWTO X , Y
- 4. enthält die vertikale Position an der zweiten Stelle hinter DRAWTO X, [Y]
- 5. zeichnet die Linie in der Farbe und Helligkeit, die durch den davorliegenden COLOR-Befehl bestimmt worden ist,
- 6. ergibt in den Grafikmodi 3-11 nur dann eine sichtbare Linie, wenn **COLOR** ungleich 0 ist (COLOR 0 = identisch mit Hintergrundfarbe),
- 7. zeichnet von der augenblicklichen Grafik-Cursorposition aus,
- 8. verwendet als Nullpunkt für die Positionsangaben die linke, obere Bildschirmecke (X=0, Y=0).

(siehe Befehle PLOT und COLOR)

ATARI BASIC REFERENCE CARD

## BEISPIELE

```
Grafikmodus 3
100 GRAPHICS 3
                                               es werden die Anfangsfarben verwendet
200 COLOR 1
                                               Farbe ist orange
300 PLOT 0,5: DRAWTO 10,5
                                               orangefarbene Linie in Zeile 5
400 COLOR 2
                                               Farbe 2 ist hellgrün
500 DRAWTO 10, 0: DRAWTO 10, 10
                                               hellgrüne Linie
600 COLOR 3
                                               Farbe 3 ist dunkelblau
700 DRAWTO 0 , 10 : DRAWTO 0 , 0
                                               dunkelblaue Linie
800 GOTO 800
                                               Schleife zum verhindern der automatischen Rückschaltung auf
                                               Grafikmodus 0 durch das Programmende
100 GRAPHICS 0
                                               Textmodus 0
200 POKE752, 1
                                               Cursor aus
300 COLOR 65 : REM ATASCII VON A
                                               Buchstabe großes A als Linie
400 PLOT 2, 0: DRAWTO 5, 3
500 PRINT"OK"
                                                    Α
                                                        OK
                                                    READY
```

ERKLÄRUNG

Zur Beendigung des Programmes an dieser Stelle.

## Der Befehl

- 1. beendet die Programmausführung an dieser Stelle,
- 2. schliesst alle Datenkanäle,
- 3. schaltet alle Tongeneratoren aus,
- 4. schaltet den Bildschirm in den Grafikmodus 0,
- 5. sollte immer zwischen Haupt- und Unterprogramm stehen,
- 6. wird am Ende des Programmes nicht benötigt,
- 7. wird in der Regel programmiert,
- 8. kann aber auch als Direkteingabe zum Schliessen der Datenkanäle und zum Ausschalten der Tongeneratoren verwendet werden,
- 9. gibt nach der Beendigung des Programmes die Zeilennummer nicht an (siehe Befehl STOP),
- 10. gibt nach der Programmbeendigung die Tastatur wieder für den Benutzer frei ("READY").

BEISPIELE

zu

- 1. 100 PRINT A : END
- 5. 100 PRINT "Hauptpr."
  - 200 GOSUB 400
  - 300 END
  - 400 PRINT "Unterpr."
  - 500 RETURN
- 7. 900 END
- 8. END
- 10. READY

ATARI BASIC REFERENCE CARD

Zum Lesen eines Programmes in den Speicher.

#### Der Befehl

- 1. löscht ein im Speicher stehendes Programm samt Variablen nicht (ermöglicht das Zusammenfügen mehrerer Programme),
- 2. liest das Programm im Klartext und übersetzt es beim Lesen (siehe Befehle LOAD und CLOAD),
- 3. liest nur Programme, die mit LIST gespeichert wurden,
- 4. kann a) vom Kassettenrekorder oder b) von der Diskette lesen.
  - kann mit einem Programmnamen versehen werden,
- 6. wird in der Regel direkt eingegeben,
- 7. kann auch programmiert werden.

Beim Zusammenfügen von Programmen sollten sich die verwendeten Zeilennummern wegen der besseren Übersicht nicht überlappen. Wird ein vorher mit **LIST** gespeichertes Programm mit dem Befehl **ENTER** gelesen, verhält sich der Computer so als würde Zeile für Zeile über die Tastatur eingegeben werden.

BEISPIELE ENTER (E.)

```
zu
   1a. 100 PRINT"Zeile 100"
        300 PRINT"ZEILE 300"
        400 PRINT"ZEILE 400"
        LIST"C: ": NEW
                                                       Programm auf Kassette speichern und im Computer lös-
                                                       chen
    1b. 200 PRINT"ZEILE 200"
        400 PRINT"ENDE"
                                                       neues Programm (1b) eingeben,
        ENTER"C: "
                                                       laden des ersten Programms (1a)
        LIST
        100 PRINT"ZEILE 100"
        200 PRINT"ZEILE 200"
                                                       Zeile 200 wurde eingeschoben
        300 PRINT"ZEILE 300"
        400 PRINT"ENDE"
                                                       Zeile 400 wurde ersetzt
   4a. ENTER"C: "
    4b. ENTER"D: NAME.TXT"
                                                       hier ist der Name Vorschrift
    5a. ENTER"C: PROGR1.BAS"
   5b. ENTER"D: PROGR2.BAS"
        100 DIM N$(15): N$="D: NAME.BAS"
        200 ENTER N$
                                                       Dateibeschreibung als Stringvariable
        ENTER"C: "
        100 ENTER"C: "
    7.
ATARI BASIC REFERENCE CARD
                                                                                                    © CCD 1981
```

ERROR

#### Fehlermeldung

Eine Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn

- bei der Programmeingabe in der BASIC-Zeile ein Syntax-Fehler vorliegt. Die fehlerhafte Zeile wird mit "ERROR" zwischen Zeilennummer und dem ersten Statement ausgegeben und an der Stelle, bis zu der kein Fehler vorlag, markiert. "ERROR" muß entfernt werden bevor die Zeile wieder eingegeben werden darf. Wird eine Programmzeile mit "ERROR" vom Programm verarbeitet, so erscheint die Fehlermeldung "ERROR 17 AT LINE ... "
- bei der Programmdurchführung ein logischer Fehler auftritt, nach dem das Programm abgebrochen wird, wenn nicht mit dem Befehl TRAP eine Fehlerbehebung durchgeführt wird. Dabei wird die Fehlerkennzahl ausgegeben und angegeben, in welcher Zeile der Fehler auftrat.
- 3. bei einer Eingabe oder Ausgabe über ein Peripheriegerät ein bestimmtes Problem auftritt.

(siehe Befehl TRAP)

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

BEISPIELE

| 2  | Speicher voll             | 20  | Kanalnummer falsch              | 143 | Datenverkehr gestört (Prüfsumme)     |
|----|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 3  | 3 Zahlenbereich falsch 21 |     | falscher Ladebefehl             | 144 | Disk. kann nicht gel./beschr. werden |
| 4  | mehr als 128 Variablen    | 128 | mit BREAK abgebrochen           | 145 | Fehler beim Prüflesen                |
| 5  | String zu lang            | 129 | Datei schon eröffnet            | 146 | Funktion nicht vorgesehen            |
| 6  | 6 zu wenige Data 130      |     | Gerät nicht bekannt             | 147 | Speicher reicht nicht                |
| 7  | Zahlenbereich falsch      | 131 | nur Ausgaben möglich            | 160 | falsche DiskettenstNummer            |
| 8  | Input in falsche Variable | 132 | unzulässige Eingabe             | 161 | zu viele Dateien offen               |
| 9  | DIM-Fehler                | 133 | OPEN fehlt                      | 162 | Diskette voll                        |
| 10 | nicht ausführbar          | 134 | Kanalnummer unzulässig          | 163 | endgültiger Datenverlust             |
| 11 | Zahlenbereich verlassen   | 135 | nur Eingaben möglich            | 164 | behebbarer Datenverlust              |
| 12 | Zeile fehlt               | 136 | Dateiende mit EOF               | 165 | Dateiname fehlerhaft                 |
| 13 | kein passendes FOR        | 137 | Datensatz verstümmelt           | 166 | POINT-Angaben falsch                 |
| 14 | Zeile zu lang             | 138 | Ausgabegerät antwortet nicht    | 167 | Datei gesichert                      |
| 15 | GOSUB/FOR entfernt        | 139 | Datenverkehr gestört (Systemf.) | 168 | Befehl unzulässig                    |
| 16 | passendes GOSUB fehlt     | 140 | Lesefehler                      | 169 | Inhaltsverzeichnis voll              |
| 17 | Speicherfehler            | 141 | Cursorposition unzulässig       | 170 | Datei nicht gefunden                 |
| 18 | Stringanfang falsch       | 142 | Datenverkehr gestört (Formatf.) | 171 | POINT-Angaben ungültig               |
| 19 | Programm zu lang *        |     |                                 |     |                                      |

\* Die Fehlermeldungen ab 19 treten im Dialog mit den Ausgabegeräten auf und werden in den entsprechenden Handbüchern dieser Geräte noch ausführlicher besprochen.

ATARI BASIC REFERENCE CARD

## **ERKLÄRUNG**



Zur Programmierung der Bildschirmkommandos über den PRINT-Befehl.

## Dazu gehören:

- 1. Cursorbewegungen
- 2. Bildschirmlöschen
- 3. Zeichen- und Zeileneinfügungen
- 4. Zeichen- und Zeilenentfernen
- 5. Tabulator-Positionen
- 6. Summer, EOF, Bildschirm "einfrieren"

Die Umschaltung gilt immer nur für ein Kommando. Die Taste muss deshalb jedesmal neu gedrückt werden.

| 1. | 100 | PRINT " ESC C | TRL → " | Cursor 1 Position nach rechts |
|----|-----|---------------|---------|-------------------------------|
|----|-----|---------------|---------|-------------------------------|

- 2. 100 PRINT " ESC CTRL u. CLEAR " Bildschirm wird gelöscht
- 3. 100 PRINT " ESC CTRL u. INSERT " 1 Zeichen wird eingeschoben
- 4. 100 PRINT " ESC TAB " Cursor zur nächsten Tab-Position
- 6a. PRINT " ESC CTRL u. 2 Summer
- 6b. LIST

  CTRL und 1

hält die Ausgabe des Programmlistings an. (nochmaliges CTRL) u. 1 startet es wieder)

ERKLÄRUNG

Zur Berechnung von Potenzen der Zahl e.

### Die Funktion

- 1. errechnet die Zahl e (2.71828179) hoch
  - a. die Zahl,
  - b. die Variable oder
  - c. den zu berechnenden Wert

die/der in der Klammer hinter EXP steht,

2. ist in einigen Fällen nur auf 6 Stellen genau (eventuell abrunden).

ATARI BASIC REFERENCE CARD

BEISPIELE

| 1a. | 100 | PRINT EXP(2)                                   | 7.38905599  |
|-----|-----|--|---|
| 1b. | 100 | A = 1 : PRINT EXP(A)                           | 2.71828179  |
| 1c. | 100 | PRINT EXP(10-8)                                | 7.38905599  |
| 2a. | 100 | PRINT EXP(0)                                   | 0.999999998<br>(Rundungsfehler, richtig 1)            |
| 2b. |     | C = EXP(0)<br>C = INT(C*1E5+.5)/1E5<br>PRINT C | 1<br>(Rundungsroutine für 5 Stellen hinter dem Komma) |

## **ERKLÄRUNG**

Zum wiederholten Abarbeiten eines bestimmten Programmteiles innerhalb der sogenannten FOR/NEXT-Schleife ("Loop").

#### Der Befehl

- 1. gibt den Beginn der Programmschleife an ("FOR"),
- 2. setzt den Schleifenzähler auf den Anfangswert ("X=2"),
- 3. gibt den Endwert des Schleifenzählers an ("TO 8"),
- 4. gibt die Zählrichtung und die Größe der Zählschritte an ("STEP +2"); dieser Punkt darf weggelassen werden; in diesem Fall verwendet der Computer "STEP +1". Anfangswert, Endwert oder Zählschritt können Zahlen numerische Variablen oder arithmetische Ausdrücke sein. Der Zählschritt kann positiv oder negativ sein. Ist er gleich Null (0) führt dies zu einer Endlosschleife. Jede Schleife wird mindestens einmal durchlaufen (siehe Befehl **POP**).
- 5. gibt das Ende der Programmschleife an; nachdem der Schleifenzähler um einen Zählschritt weitergezählt hat, wird von hier aus zum ersten Befehl innerhalb der Schleife zurückgesprungen, wenn der Schleifenzähler den Endwert noch nicht überschritten hat ("NEXT X"),
- 6. beendet die Schleife, wenn der Schrittzähler den Endwert überschritten hat ("bedingter Sprung"),
- 7. verarbeitet auch ineinander verschachtelte Schleifen, wobei die innerste Schleife zuerst beendet wird.

© CCD 1981

## BEISPIELE

```
100 FOR X=2 TO 8 STEP +2
       200 PRINT X,
       300 NEXT X
       400 PRINT "ENDE"
       500 END
                                                   Der Variablenname des Schleifenzählers muß wiederholt
                                                   werden.
       RUN
                                                                                           8
                                                                4
                                                   ENDE
                                                   READY
   7.
       100 FOR X=1 TO 3
                                                   äußere Schleife
       200 FOR Y=1 TO 2
                                                   innere Schleife
       300 PRINT "X = "; X;" Y = "; Y
                                                   zu wiederholendes Programm
       400 NEXTY
                                                   Schleifenende von Y zuerst
       500 NEXT X
                                                   und dann Schleifenende von X
       RUN
                                                   X = 1
                                                                Y = 1
                                                  X=1 Y=2
                                                  X=2
                                                              Y=1
                                                  X=2
                                                               Y=2
                                                   X = 3
                                                               Y = 1
                                                  X = 3
                                                               Y=2
ATARI BASIC REFERENCE CARD
```

ERKLÄRUNG FRE

Zum Feststellen des freien Speicherraumes.

## Die Funktion

- 1. errechnet die Anzahl der für Benutzerzwecke verfügbaren Speicherzellen,
- 2. benötigt in der Klammer hinter FRE immer eine "Dummy"-Variable,
- 3. wird in der Regel direkt eingegeben,
- 4. kann auch programmiert werden.

1. PRINT FRE(0)

37902 (willkürlich gewähltes Beispiel)

2. 100 IF<FRE(0) = 1000 THEN PRINT "ACHTUNG" Zur Eingabe eines Bytes über einen eröffneten Datenkanal.

### Der Befehl

- 1. setzt einen mit **OPEN** eröffneten Datenkanal voraus (Kennzahl 4 oder 12),
- 2. muß mit # und der Nummer des Datenkanals versehen werden, über den gelesen werden soll,
- 3. liest ein Byte ein (8-Bit-Parallelwort, entspricht einer Zahl zwischen 0 und 255), das in der Variablen abgelegt wird, die hinter dem Komma angegeben ist.

(siehe Befehl PUT)

1. 100 OPEN #1, 4, 0, "D: TEST"

2. 200 GET #1, A: PRINT A

3. 100 GET #1, ZIEL

legt das gelesene Byte in der Variablen Ziel ab

ATARI BASIC REFERENCE CARD

## GOSUB (GOS.)/RETURN (RET.)

## **ERKLÄRUNG**

Zum Aufruf eines in BASIC geschriebenen Unterprogrammes durch ein BASIC-Haupt- oder Unterprogramm.

### Der Befehl

- läßt das Programm zu der hinter GOSUB angegebenen BASIC-Zeile springen und beginnt dort mit dem Abarbeiten des Unterprogramms,
- setzt das aufrufende Programm an der verlassenen Stelle fort, sobald das Unterprogramm mit dem Befehl RETURN verlassen wird,
- 3. erlaubt den Aufruf eines BASIC-Unterprogramms durch ein anderes BASIC-Unterprogramm ("NESTING").

lst ein Unterprogramm nicht über den Befehl **RETURN** verlassen worden, muss jedes fehlende **RETURN** im weiteren Programmverlauf durch den Befehl **POP** ersetzt werden.

BASIC-Unterprogramme benutzen dieselben Variablen wie das Hauptprogramm (auch zur Datenübergabe).

(siehe Befehle ON/GOSUB/RETURN und POP)

## BEISPIELE

## GOSUB (GOS.)/RETURN (RET.)

```
100 GOSUB 1000
        200 END
        1000 PRINT "UNTERPROGRAMM"
       1010 RETURN
                                                 UNTERPROGRAMM
       RUN
                                                 READY
        100 PRINT "ANFANG ";
        200 GOSUB 1000
        300 PRINT "ENDE"
        400 END
        1000 PRINT "UNTERPR. ";
       1010 RETURN
                                                 ANEANG UNTERPR. ENDE
       RUN
                                                 READY
        100 GOSUB 1000
        200 PRINT "ENDE"
        300 END
        1000 PRINT "UNTERPR.1 ":
       1010 GOSUB 2000
       1020 RETURN
       2000 PRINT "UNTERPR.2 ":
       2010 RETURN
                                                 UNTERPR.1 UNTERPR.2 ENDE
ATARI BASIC REFERENCE CARD
                                                                                         @ CCD 1981
```

ERKLÄRUNG GOTO (G.)

Zum Beginn oder zur Fortsetzung der Programmdurchführung an der hinter GOTO angegebenen Stelle ("unbedingter Sprung").

## Der Befehl

- beginnt das Programm mit dem ersten Statement der BASIC-Zeile, die bei Dateneingabe hinter GOTO benannt wird (siehe Befehl RUN),
- 2. setzt das Programm mit dem ersten Statement der BASIC-Zeile fort, die hinter GOTO benannt wird,
- 3. läßt als Zeilenangabe Zahlen, numerische Variablen oder einen zu berechnenden Wert zu,
- 4. verhindert die Ausführung weiterer Statements, die hinter GOTO in derselben BASIC-Zeile stehen,
- 5. führt in eine endlose Schleife, wenn die Zeilennummer des Sprungzieles nicht größer ist als die Zeilennummer der Zeile, in der **GOTO** steht,
- 6. kann programmiert oder direkt eingegeben werden,
- 7. führt zu Fehler 12 und Abbruch des Programms, wenn zu einer nicht vorhandenen Zeile gesprungen wird (siehe **ERROR**).

BEISPIELE GOTO (G.)

```
100 PRINT "OTTO"
       200 PRINT "EMIL"
       GOTO 100
                                                OTTO
                                                EMIL
                                                READY
   2. 50 GOTO 200
       100 PRINT "OTTO"
       200 PRINT "EMIL"
                                                EMIL
                                                READY
   3a. 100 GOTO 1000
   3b. 100 ZEILE = 50 : GOTO ZEILE
   3c. 100 GOTO X+5
   4.
      100 GOTO 200 : STOP
       200 PRINT "ENDE"
                                                ENDE
                                                READY
      100 PRINT "WEITER "; : GOTO 100
                                     WEITER WEITER WEITER ...
   6a. 100 GOTO ZEILE
   6b. GOTO ZEILE
ATAR! BASIC REFERENCE CARD
                                                                                       @ CCD 1981
```

## **ERKLÄRUNG**

Zum Auswählen eines der 12 Grafikmodi (nur PAL-Version).

#### Der Befehl

- 1. schaltet den Computer en einen der 12 Grafikmodi (siehe GRAPHICS 0 bis GRAPHICS 11),
- 2. erwartet dazu eine Zahl von 0 bis 11 hinter GRAPHICS.
- 3. eröffnet automatisch den Bildschirm als Datenkanal #6 (entsprechend OPEN#6, 8, 1-11, "S:"),
- 4. löscht den Bildschirm.
- 5. kann ohne Bildschirmlöschen verwendet werden (GR. ... + 32).
- teilt den Bildschirm in den Grafikmodi 1 bis 8 in Grafikfenster (PRINT#6 oder COLOR und PLOT/DRAWTO) und 4-zeiliges Textfenster (PRINT),
- 7. kann ohne Textfenster verwendet werden (GR. ... + 16),
- 8. kann im Grafikmodus 0 mit Textfenster verwendet werden (POKE703, 4),
- erlaubt die gleichzeitige Verwendung verschiedener Grafikmodi auf demselben Bildschirm; dazu wird die "Display-List" geändert,
- 10. GRAPHICS 0 wird automatisch eingeschaltet nach dem
  - a. Einschalten des Computers,
  - b. Drücken der Taste SYSTEM RESET,
  - c. Beenden der Programmdurchführung in den Grafikmodi ohne Textfenster,
  - d. Abbruch des Programmes mit Fehlermeldung.

# **GRAPHICS (GR.)**

## BEISPIELE

| 100 | GRAPHICS 2               | Grafikmodus 2 (Text)                                     |
|-----|--------------------------|--|
|     |                          | Ausgaben an Grafikfenster                                |
| 200 | PRINT#6; "OTTO"          |  |
| 300 | COLOR 65+32 : PLOT 2 , 6 |  |
| 400 | PRINT"OK"                | Ausgabe an Textfenster                                   |
| 100 | GR. 17                   | Grafik 1 ohne Textfenster                                |
| 100 | GRAPHICS 0               | Grafikmodus 0 (Text)                                     |
| 200 | POKE 703, 4              | Textfenster  |
| 300 | POKE 752 , 1             | Cursor aus   |
|     | •                        | Ausgaben an Grafikfenster                                |
| 400 | PRINT#6; "GRAFIK"        | links oben   |
| 500 | COLOR 65 + 128           | Inv., großes A   |
| 600 | PLOT 2,6                 | in Spalte 2, Zeile 6                                     |
|     |                          | Ausgabe an Textfenster                                   |
| 700 | PRINT"TEXT"              | erste Zeile (4. von unten)                               |
|     |                          | alle Ausgaben in hellblauer Schrift auf dunkelblauem Hin |
|     |                          | grund.   |

## **ERKLÄRUNG**

#### Grafikmodus 0 (Textmodus).

Wird automatisch eingeschaltet beim Einschalten des Computers, nach dem Drücken der Taste SYSTEM RESET, nach der Beendigung der Programmdurchführung in den Grafikmodi ohne Textfenster nach dem Abbruch des Programmes und wird u.a. bei der Programmeingabe verwendet.

- 1. 40 Spalten je Zeile (0-39),
  - a. Anfangswerte von Spalte 2 bis 39,
  - b. zu verändern durch POKE 82, links bzw. POKE 83, rechts (linker und rechter Rand),
- 2a. 24 Zeilen Textfenster (Anfangswert) (0-23),
- 2b. 20 Zeilen Grafikfenster plus 4 Zeilen Textfenster (POKE 703, 4),
- 3. Ausgabe aller Zeichen des ATASCII-Codes mit den Befehlen:
  - a. PRINT,
  - b. COLOR (ATASCII-Code) und PLOT/DRAWTO (POSITION) (GR. 0),
- 4. 2 Farben.
  - a. Fenster (Buchstaben und Hintergrund haben dieselbe Farbe),
  - b. Rand (Farbe aus SETCOLOR 4),
- 5. 8 Helligkeitsstufen je Farbe,
- 6. Speicherbedarf für den Bildschirm: 993 Bytes.
- 7. die Darstellungsart von GR. 0 gilt für alle Textfenster für
  - a. Zeichenvorrat und -größe,
  - b. Schrifthelligkeit aus SETCOLOR 1,
  - c. Schrift- und Hintergrundfarbe aus SETCOLOR 2,

| Anfangs-<br>farben | SETCOLOR<br>(Farbeimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>COLOR + PLOT | Textfenster<br>(POS.) + PRINT |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| h - 11 2           | 0                       | ATACCU            |                               |                               |
| hellgrün           | '                       | ATASCII           | Schrifthelligkeit             |                               |
| dunkelblau         | 2                       | ATASCII           | Schrift- und Hi               | ntergrundfarbe                |
|                    | 3                       |                   | _                             |                               |
| schwarz            | 4                       |                   | Randfarbe                     |                               |

Der ATASCII-Code hinter COLOR bestimmt, welches Zeichen ausgegeben wird.

| 3a. | 100 | GRAPHICS 0               | löscht den Bildschirm        |
|-----|-----|--------------------------|------------------------------|
|     | 200 | SETCOLOR 2,0,0           | Hintergrundfarbe schwarz     |
|     | 300 | SETCOLOR 1,0,12          | Zeichenhelligkeit (weiß)     |
|     | 400 | PRINT"HALLO"             | Text weiß auf schwarz        |
| 3b. | 100 | GRAPHICS 0               | Textmodus 0, hier notwendig. |
|     | 200 | POKE 752 , 1             | Cursor aus,                  |
|     | 300 | COLOR 65 : REM GROSSES A | blaues, gr0ßes A             |
|     | 400 | PLOT 2,0: DRAWTO 5,0     | zeichnet Linie bis           |
|     | 500 | PRINT"OK"                | ОК                           |
|     | 600 | GOTO 600                 | AAAOK                        |
|     |     |                          |                              |

## **ERKLÄRUNG**

Grafikmodus 1 (Textmodus).

Die Zeichen sind doppelt so breit wie bei Modus 0 und haben dieselbe Höhe.

- 1. 20 Spalten je Zeile (0-19),
- 2a. 20 Zeilen Grafikfenster (0-19)
  - a. plus 4 Zeilen Textfenster (GR. 1) oder
  - b. plus 4 Zeilen Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 1+32),
- 2b. 24 Zeilen Grafikfenster (0-23),
  - a. ohne Textfenster (GR. 1+16) oder
  - b. ohne Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 1+16+32),
- 3. Ausgabe von Großbuchstaben und Ziffern an
  - a. Grafikfenster mit den Befehlen PRINT#6 oder COLOR (ATASCII-Code) und PLOT bzw. DRAWTO (POSITION),
  - b. Textfenster mit dem Befehl PRINT.
- 4. 5 Farben (Ausgangsfarben siehe Tabelle),
  - a. 4 Farben + Hintergrundfarbe (SETCOLOR 0-3 + SETCOLOR 4),
  - b. Textfensterfarbe (SETCOLOR 2, . .),
- 5. 8 Helligkeitsstufen je Farbe,
- 6. Umschalten auf Kleinbuchstaben + Grafikzeichen (2. Hälfte des Zeichensatzes) durch **POKE 756,226** (zurück durch **POKE 756,224**).
- 7. Speicherbedarf für den Bildschirm: 513 Bytes.

# **GRAPHICS 1 (GR. 1)**

| Anfangs-<br>farben | SETCOLOR<br>(Farbeimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>PRINT #6 | Textfenster<br>PRINT         |
|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| orange             | 0                       | ATASCII           | Großbuchstaben/Ziffern    | _                            |
| hellgrün           | 1 1                     | ATASCII           | Kleinbuchstaben           | Schrifthelligkeit            |
| dunkelblau         | 2                       | ATASCII           | inv. Großb./Ziffern       | Schrift- und Hintergrundfarb |
| rot                | 3                       | ATASCII           | inv. Kleinbuchstaben      | _                            |
| schwarz            | 4                       |                   | Hintergrundfarbe          | _                            |

Der ATASCII-Code hinter COLOR bestimmt, welches Zeichen ausgegeben wird.

100 GRAPHICS 1

200 COLOR 65: REM GROSSES A

300 PLOT 0,5

400 PRINT"OK"

500 PRINT #6; "tari"

Textmodus 1, mit Grafikfenster

orangefarbenes, großes A,

in Spalte 0 und Zeile 5

Ausgabe im Textfenster mit hellblauen Zeichen auf dunkel-

blauem Hintergrund

OK

Ausgabe im Grafikfenster hinter dem A in hellgrün

6. POKE 756,226

Text erscheint nun in kleiner Schrift, Leerzeichen werden durch

Herzen ersetzt.

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CCD 1981

## **ERKLARUNG**

Grafikmodus 2 (Textmodus).

Die Zeichen sind doppelt so breit wie bei Modus 0 und haben die doppelte Höhe. Bildschirmaufteilung:

- 1. 20 Spalte je Zeile (0-19),
- 2a. 20 Zeilen Grafikfenster (0-19),
  - a. plus 4 Zeilen Textfenster (GR. 2) oder
  - b. plus 4 Zeilen Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 2+32),
- 2b. 24 Zeilen Grafikfenster (0-23).
  - a. ohne Textfenster (GR. 2+16) oder
  - b. ohne Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 2+16+32),
- 3. Ausgaben von Großbuchstaben und Ziffern an
  - a. Grafikfenster mit den Befehlen PRINT #6 oderCOLOR (ATASCII-Code) und PLOT bzw. DRAWTO (POSITION),
  - b. Textfenster mit dem Befehl PRINT,
- 4. 5 Farben (Ausgangsfarben siehe Tabelle)
  - a. 4 Farben + Hintergrundfarbe (SETCOLOR 0-3 + SETCOLOR 4b. Textfensterfarbe (SETCOLOR 2, ...)
- 5. 8 Helligkeitsstufen je Farbe,
- Umschalten auf Kleinbuchstaben + Grafikzeichen (2. Hälfte des Zeichensatzes) durch POKE 756,226 (zurück durch POKE 756,224) ,
- 7. Speicherbedarf für den Bildschirm: 261 Bytes.

| Anfangs-<br>farben | SETCOLOR<br>, (Farbeimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>PRINT #6 | Textfenster<br>PRINT          |
|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| orange             | 0                         | ATASCII           | Großb./Ziffern            | -                             |
| hellgrün           | 1                         | ATASCII           | Kleinbuchstaben           | Schrifthelligkeit             |
| dunkelblau         | 2                         | ATASCII           | inv. Großb./Ziffern       | Schrift- und Hintergrundfarbe |
| rot                | 3                         | ATASCII           | inv. Kleibuchstaben       | _                             |
| schwarz            | 4                         |                   | Hintergrundfarbe          | -                             |

Der ATASCII-Code hinter COLOR bestimmt, welches Zeichen ausgegeben wird.

100 GRAPHICS 2

200 COLOR 65: REM GROSSES A

300 PLOT 0,5

400 PRINT"OK"

500 PRINT #6; "tari"

Textmodus 2 mit Grafikfenster orangefarbenes großes A

in Spalte 0 und Zeile 5

Ausgabe im Textfenster mit hellblauen Zeichen auf dunkel-

blauem Hintergrund

OK

Ausgabe im Grafikfenster hinter dem A in hellgrün

6. POKE 756, 226

Text erscheint nun in kleiner Schrift. Leerzeichen werden durch

Herzen ersetzt.

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CCD 1981

## **ERKLARUNG**

#### Grafikmodus 3.

Die Grafikpunkte sind so groß wie der Cursor im Modus 0.

- 40 Spalten je Zeile (0-39),
- 2a. 20 Zeilen Grafikfenster (0-19)
  - a. plus 4 Zeilen Textfenster (GR. 3),
  - b. plus 4 Zeilen Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 3+32),
- 2b. 24 Zeilen Grafikfenster (0-23),
  - a. ohne Textfenster (GR. 3+16) oder
  - b. ohne Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 3+16+32),
- 3. Ausgaben an
  - a. Grafikfenster mit den Befehlen COLOR und PLOT bzw. DRAWTO (farbige Grafikpunkte),
  - b. Textfenster mit dem Befehl PRINT (wie GR. 0),
- 4. 4 Farben.
  - a. Grafikfenster 3 Farben,
  - b. Hintergrundfarbe,
- 5. 8 Helligkeitsstufen je Farbe,
- 6. Speicherbedarf für den Bildschirm: 279 Bytes.

| Anfangs-<br>farben | SETCOLOR<br>(Farbeimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>PLOT + DRAWTO | Textfenster<br>PRINT          |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| orange             | 0                       | 1                 | Grafikp./CO. 1                 | _                             |
| heligrün           | 1 1                     | 2                 | Grafikp./CO. 2                 | Schrifthelligkeit             |
| dunkelblau         | 2                       | 3                 | Grafikp./CO. 3                 | Schrift- und Hintergrundfarbe |
|                    | 3                       |                   |                                |                               |
| schwarz            | 4                       | 0                 | Hintergrundfarbe               |                               |

100 GRAPHICS 3 200 SETCOLOR 0 . 1 . 4 300 SETCOLOR 1, 12, 4 400 SETCOLOR 2, 8, 10 500 COLOR 1: REM GOLD 600 PLOT 0, 0: DRAWTO 10, 0 700 COLOR 2: REM GRUEN 800 PLOT 10, 10: DRAWTO 0, 10 900 COLOR 3: REM BLAU

1000 DRAWTO 0,0

1020 PRINT"OK"

Grafikmodus 3, mit Textfenster Farbeimer 0 mit gold füllen Farbeimer 1 mit grün füllen Farbeimer 2 mit blau füllen Pinsel 1 mit Eimer 0 (gold) zeichnet diese Linie Pinsel 2 mit Eimer 1 (grün) zeichnet diese Linie Pinsel 3 mit Eimer 2 (blau)

zeichnet diese Linie

Ausgabe im Textfenster mit Farbe 2 und Helligkeit von 1

## **ERKLARUNG**

#### Grafikmodus 4.

Die Grafikpunkte sind halb so breit und halb so hoch wie der Cursor im Modus 0.

- 1. 80 Spalten je Zeile (0-79),
- 2a. 40 Zeilen Grafikfenster (0-39)
  - a. plus 4 Zeilen Textfenster (GR. 4),
  - b. plus 4 Zeilen Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 4+32),
- 2b. 48 Zeilen Grafikfenster (0-47),
  - a. ohne Textfenster (**GR. 4+16**) oder b. ohne Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (**GR. 4+16+32**),
- 3. Ausgaben an
  - a. Grafikfenster mit den Befehlen COLOR und PLOT bzw. DRAWTO (farbige Grafikpunkte),
  - b. Textfenster mit dem Befehl PRINT (wie GR. 0).
  - . 2 Farben.
    - a. Grafikfenster 1 Farbe,
    - b. Hintergrundfarbe,
- 5. 8 Helligkeitsstufen je Farbe,
- 6. Speicherbedarf für den Bildschirm: 537 Bytes.

## **GRAPHICS 4 (GR. 4)**

| Anfangs-<br>farben | SETCOLOR<br>(Farbeimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>PLOT + DRAWTO | Textfenster<br>PRINT          |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| orange             | 0                       | 1                 | Grafikp./CO. 1                 | _                             |
| hellgrün           | 1                       | 2                 | ·                              | Schrifthelligkeit             |
| dunkelblau         | 2                       | 3                 |                                | Schrift- und Hintergrundfarbe |
|                    | 3                       |                   |                                |                               |
| schwarz            | 4                       | 0                 | Hintergrundfarbe               |                               |

100 GRAPHICS 4

200 SETCOLOR 0, 1, 4

300 COLOR 1: REM GOLD

400 PLOT 0, 0: DRAWTO 10, 0

500 PLOT 10, 10: DRAWTO 0, 10

600 COLOR 3: REM DUNKELBLAU

700 DRAWTO 0, 0

800 PRINT"OK"

Grafikmodus 4, mit Textfenster Farbeimer 0 mit gold füllen

Pinsel 1 mit Eimer 0 (gold)

zeichnet diese Linie

zeichnet diese Linie

Pinsel 3 mit Eimer 2 (blau)

zeichnet diese Linie

Ausgabe im Textfenster mit Farbe von Eimer 2 und Helligkeit

von Eimer 1

OK

#### Grafikmodus 5.

Die Grafikpunkte sind halb so breit und halb so hoch wie der Cursor im Modus 0.

- 1. 80 Spalten je Zeile (0-79),
- 2a. 40 Zeilen Grafikfenster (0-39)
  - a. plus 4 Zeilen Textfenster (GR. 5),
  - b. plus 4 Zeilen Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 5+32),
- 2b. 48 Zeilen Grafikfenster (0-47),
  - a. ohne Textfenster (GR. 5+16) oder
  - b. ohne Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 5+16+32),
- 3. Ausgaben an
  - a. Grafikfenster mit den Befehlen COLOR und PLOT bzw. DRAWTO (farbige Grafikpunkte),
  - b. Textfenster mit dem Befehl PRINT (wie GR. 0),
- 4. 4 Farben.
  - a. Grafikfenster 3 Farben,
  - b. Hintergrundfarbe,
- 5. 8 Helligkeitsstufen je Farbe,
- Speicherbedarf für den Bildschirm: 1017 Bytes.

| Anfangs-<br>farben | SETCOLOR<br>(Farbeimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>PLOT + DRAWTO | Textfenster<br>PRINT          |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| orange             | 0                       | 1                 | Grafikp./CO. 1                 | -                             |
| hellgrün           | 1                       | 2                 | Grafikp./CO. 2                 | Schrifthelligkeit             |
| dunkelblau         | 2                       | 3                 | Grafikp./CO. 3                 | Schrift- und Hintergrundfarbe |
|                    | 3                       |                   |                                |                               |
| schwarz            | 4                       | 0                 | Hintergrundfarbe               |                               |

100 GRAPHICS 5

200 SETCOLOR 0, 1, 4

300 SETCOLOR 1 , 12 , 4

400 SETCOLOR 2, 8, 10

500 COLOR 1 : REM GOLD

600 PLOT 0 , 0 : DRAWTO 10 , 0

700 COLOR 2 : REM GRUEN

800 PLOT 10, 10: DRAWTO 0, 10

900 COLOR 3: REM BLAU

1000 DRAWTO 0,0

1020 PRINT"OK"

Grafikmodus 5, mit Textfenster Farbeimer 0 mit gold füllen Farbeimer 1 mit grün füllen Farbeimer 2 mit blau füllen Pinsel 1 mit Eimer 0 (gold) zeichnet diese Linie Pinsel 2 mit Eimer 1 (grün)

zeichnet diese Linie

Pinsel 3 mit Eimer 2 (blau) zeichnet diese Linie

Ausgabe im Textfenster

## **ERKLÄRUNG**

#### Grafikmodus 6.

Die Grafikpunkte sind zwei Fernsehzeilen hoch und ebenso breit.

- 1. 160 Spalten je Zeile (0-159),
- 2a. 80 Zeilen Grafikfenster (0-79)
  - a. plus 4 Zeilen Textfenster (GR. 6),
  - b. plus 4 Zeilen Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 6+32).
- 2b. 96 Zeilen Grafikfenster (0-95),
  - a, ohne Textfenster (GR. 6+16) oder
  - b. ohne Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 6+16+32),
- 3. Ausgaben an
  - a. Grafikfenster mit den Befehlen COLOR und PLOT bzw. DRAWTO (farbige Grafikpunkte),
  - b. Textfenster mit dem Befehl PRINT (wie GR. 0),
- 4. 2 Farben.
  - a. Grafikfenster 1 Farbe,
  - b. Hintergrundfarbe,
- 5. 8 Helligkeitsstufen je Farbe,
- 6. Speicherbedarf für den Bildschirm: 2025 Bytes.

| Anfangs-<br>farben | SETCOLOR<br>(Farbeimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>PLOT + DRAWTO | Textfenster<br>PRINT          |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| orange             | 0                       | 1                 | Grafikp./CO. 1                 | _                             |
| hellgrün           | 1                       | 2                 |                                | Schrifthelligkeit             |
| dunkelblau         | 2                       | 3                 |                                | Schrift- und Hintergrundfarbe |
|                    | 3                       |                   |                                |                               |
| schwarz            | 4                       | 0                 | Hintergrundfarbe               |                               |

100 GRAPHICS 6
200 SETCOLOR 0 , 1 , 4
300 COLOR 1 : REM GOLD
400 PLOT 0 , 0 : DRAWTO 10 , 0
500 PLOT 10 , 10 : DRAWTO 0 , 10
600 COLOR 3 : REM DUNKELBLAU

700 DRAWTO 0, 0 800 PRINT"OK" Grafikmodus 6, mit Textfenster Farbeimer 0 mit gold füllen Pinsel 1 mit Eimer 0 (gold) zeichnet diese Linie zeichnet diese Linie

Pinsel 3 mit Eimer 2 (blau) zeichnet diese Linie

Ausgabe im Textfenster mit Farbe von Eimer 2 und Helligkeit

von Eimer 1

OK

## **ERKLÄRUNG**

#### Grafikmodus 7.

Die Grafikpunkte sind zwei Fernsehzeilen hoch und ebenso breit.

- 1. 160 Spalten je Zeile (0-159),
- 2a. 80 Zeilen Grafikfenster (0-79)
  - a. plus 4 Zeilen Textfenster (GR. 7),
  - b. plus 4 Zeilen Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 7+32),
- 2b. 96 Zeilen Grafikfenster (0-95).
  - a. ohne Textfenster (GR. 7+16) oder
  - b. ohne Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 7+16+32),
- 3. Ausgaben an
  - a. Grafikfenster mit den Befehlen COLOR und PLOT bzw. DRAWTO (farbige Grafikpunkte),
  - b. Textfenster mit dem Befehl PRINT (wie GR. 0),
- 4. 4 Farben,
  - a. Grafikfenster 3 Farben,
    - b. Hintergrundfarbe,
- 8 Helligkeitsstufen je Farbe,
- 6. Speicherbedarf für den Bildschirm: 3945 Bytes.

© CCD 1981

## **BEISPIELE**

| Anfangs-<br>farben | SETCOLOR<br>(Farbeimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>PLOT + DRAWTO | Textfenster<br>PRINT          |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| orange             | 0                       | 1                 | Grafikp./CO. 1                 | _                             |
| hellgrün           | 1                       | 2                 | Grafikp./CO. 2                 | Schrifthelligkeit             |
| dunkelblau         | 2                       | 3                 | Grafikp./CO. 3                 | Schrift- und Hintergrundfarbe |
|                    | 3                       |                   |                                |                               |
| schwarz            | 4                       | 0                 | Hintergrundfarbe               |                               |

| 100  | GRAPHICS 7                 | Grafikmodus 7, mit Textfenster |
|------|----------------------------|--------------------------------|
| 200  | SETCOLOR 0, 1, 4           | Farbeimer 0 mit gold füllen    |
| 300  | SETCOLOR 1, 12, 4          | Farbeimer 1 mit grün füllen    |
| 400  | SETCOLOR 2,8,10            | Farbeimer 2 mit blau füllen    |
| 500  | COLOR 1: REM GOLD          | Pinsel 1 mit Eimer 0 (gold)    |
| 600  | PLOT 0', 0 : DRAWTO 10 , 0 | zeichnet diese Linie           |
| 700  | COLOR 2 : REM GRUEN        | Pinsel 2 mit Eimer 1 (grün)    |
| 800  | PLOT 10, 10: DRAWTO 0, 10  | zeichnet diese Linie           |
| 900  | COLOR 3: REM BLAU          | Pinsel 3 mit Eimer 2 (blau)    |
| 1000 | DRAWTO 0,0                 | zeichnet diese Linie           |
| 1020 | PRINT"OK"                  | Ausgabe im Textfenster         |
|      |                            |                                |

#### Grafikmodus 8.

Die Grafikpunkte sind eine Fernsehzeile hoch und ebenso breit.

- 1. 320 Spalten je Zeile (0-319),
- 2a. 160 Zeilen Grafikfenster (0-159)
  - a. plus 4 Zeilen Textfenster (GR. 8),
  - b. plus 4 Zeilen Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 8+32),
- 2b. 192 Zeilen Grafikfenster (0-191),
  - a. ohne Textfenster (GR. 8+16) oder
  - b. ohne Textfenster, ohne Bildschirmlöschen (GR. 8+16+32),
- 3. Ausgaben an
  - a. Grafikfenster mit den Befehlen COLOR und PLOT bzw. DRAWTO (farbige Grafikpunkte),
  - b. Textfenster mit dem Befehl PRINT (wie GR. 0),
- 4. 2 Farben,
  - a. Grafikfenster 1 Farbe, Grafikpunkt und Hintergrund haben dieselbe Farbe, aber verschiedene Helligkeit,
  - b. Randfarbe,
- 5. 8 Helligkeitsstufen je Farbe,
- 6. Speicherbedarf für den Bildschirm: 7900 Bytes.

| Anfangs-<br>farben | SETCOLOR<br>(Farbeimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>PLOT + DRAWTO | Textfenster<br>PRINT          |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                    | 0                       |                   |                                | _                             |
| hellgrün           | 1                       | 1                 | Grafikpunkthelligkeit          | Schrifthelligkeit             |
| dunkelblau         | 2                       | 0                 | Grafikpunkthintergrund         | Schrift- und Hintergrundfarbe |
|                    | 3                       |                   |                                |                               |
| schwarz            | 4                       |                   | Randfarbe                      |                               |

100 GRAPHICS 8

200 SETCOLOR 1, 12, 10: REM HELLIGKEIT

300 SETCOLOR 2, 4, 4: REM ROT

400 SETCOLOR 4, 10, 6: REM GRUENBLAU

500 COLOR 1: REM HELLIGKEIT

600 PLOT 0, 0: DRAWTO 319, 159

700 PRINT"OK"

Grafikmodus 8, mit Textfenster

Farbeimer 1 mit Helligkeit 10

Farbeimer 2 mit rot füllen

Farbeimer 4 mit grünblau füllen

Pinsel 1 mit Helligkeit von Eimer 1 (hell)

zeichnet diese Linie

Ausgabe im Textfenster mit Farbe von Eimer 2 und Helligkeit

von Eimer 1

OK

## **ERKLÄRUNG**

#### Grafikmodus 9.

Die Grafikpunkte sind so hoch wie eine Fernsehzeile und 4 mal so breit.

## Bildschirmaufteilung:

- 1. 80 Spalten je Zeile (0-79),
- 2. 192 Zeilen Grafikfenster (0-191), kein Textfenster möglich,
- Ausgaben an Grafikfenster mit den Befehlen COLOR und PLOT bzw. DRAWTO (farbige Grafikpunkte),
- 4. 1 Farbe,
  - a. Grafikfenster,
  - b. Rand- und Hintergrundhelligkeit von SE. 4,
- 5. 16 Helligkeitsstufen je Farbe,
- 6. Speicherbedarf für den Bildschirm: 7900 Bytes.

Hinweis: Die Farbe von SE. 4 bestimmt die Farbe in allen Helligkeiten.

# GRAPHICS 9 (GR. 9)

| Anfangs-<br>farben | SETCOLOR<br>(Farbeimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>PLOT + DRAWTO |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| schwarz            | 4                       | 0                 | Grafikpunkte/Hintergrundfarbe  |
|                    |                         | 1                 | Grafikpunkt/Helligkeit 1       |
|                    | '                       | 2                 | Grafikpunkt/Helligkeit 2       |
|                    |                         | 3                 | Grafikpunkt/Helligkeit 3       |
|                    |                         | 4                 | Grafikpunkt/Helligkeit 4       |
|                    |                         | 5 – 14            | Helligkeiten 5 – 14            |
|                    |                         | 15                | Grafikpunkt/Helligkeit 15      |

100 GRAPHICS 9

200 SETCOLOR 4, 3, 0: REM DUNKELROT

300 FOR X=0 TO 15

400 COLOR X

500 PLOT X , 0 : DRAWTO X , 191

600 NEXT X

700 GOTO 700

Grafikmodus 9, ohne Textfenster

Farbeimer 4 füllen mit rot

Schleife für alle

Helligkeiten

senkrechte Balken mit steigender Helligkeit

## GRAPHICS 10 (GR. 10)

## **ERKLÄRUNG**

Grafikmodus 10.

Die Grafikpunkte sind so hoch wie eine Fernsehzeile und 4 mal so breit.

## Bildschirmaufteilung:

- 1. 80 Spalten je Zeile (0-79),
- 192 Zeilen Grafikfenster (0-191), kein Textfenster möglich,
- 3. Ausgaben an Grafikfenster mit den Befehlen COLOR und PLOT bzw. DRAWTO (farbige Grafikpunkte),
- 9 Farben.
  - a. Grafikfenster 9 Farben,
  - b. Rand- und Hintergrundfarbe ist eine davon,
- 5. 8 Helligkeitsstufen je Farbe,
- 6. Speicherbedarf für den Bildschirm: 7900 Bytes.

Hinweis: Die Farben, die hier COLOR 0 bis 3 zugeordnet sind, werden mit der folgenden Formel gesetzt: POKE Farbadresse, Farbkennzahl\*16+Helligkeitsstufe.

| Anfangs-<br>farben | SETCOLO<br>(Farbe | OR/POKE<br>eimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>PLOT + DRAWTO |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| schwarz            |                   | 704               | 0                 | Grafikpunkte/Hintergrundfarbe  |
| schwarz            |                   | 705               | 1                 | Grafikpunkt                    |
| schwarz            |                   | 706               | 2                 | Grafikpunkt                    |
| schwarz            | 1                 | 707               | 3                 | Grafikpunkt                    |
| orange             | 0                 | 708               | 4                 | Grafikpunkt                    |
| hellgrün           | 1                 | 709               | 5                 | Grafikpunkt                    |
| dunkelblau         | 2                 | 710               | 6                 | Grafikpunkt                    |
| rot                | 3                 | 711               | 7                 | Grafikpunkt                    |
| schwarz            | 4                 | 712               | 8                 | Grafikpunkt                    |
|                    | I                 | l l               |                   |                                |

100 GRAPHICS 10

200 POKE 705, 3\*16+10: REM ROT, HELL

300 SETCOLOR 2,9,2: REM BLAU, DUNKEL

400 FOR X=0 TO 8

500 COLOR X

600 PLOT X , 0 : DRAWTO X , 191

700 NEXT X

800 GOTO 800

Grafikmodus 10, ohne Textfenster

Farbe für Pinsel 1

Farbeimer 2 mit blau füllen

Schleife für alle

Farben

senkrechte Balken zeichnen

## **ERKLÄRUNG**

#### Grafikmodus 11.

Die Grafikpunkte sind so hoch wie eine Fernsehzeile und 4 mal so breit.

## Bildschirmaufteilung:

- 80 Spalten je Zeile (0-79),
- 2. 192 Zeilen Grafikfenster (0-191), kein Textfenster möglich,
- 3. Ausgaben an Grafikfenster mit den Befehlen COLOR und PLOT bzw. DRAWTO (farbige Grafikpunkte),
- 4. 16 Farben,
  - a. Grafikfenster 16 Farben,
  - b. Rand- und Hintergrundhelligkeit ist eine davon,
- 5. 1 gemeinsame Helligkeit für alle Farben,
- 6. Speicherbedarf für den Bildschirm: 7900 Bytes.

Hinweis: Die Helligkeit von SE. 4 bestimmt die Farbe in allen Farben.

# **GRAPHICS 11 (GR. 11)**

| Anfangs-<br>farben | SETCOLOR<br>(Farbeimer) | COLOR<br>(Pinsel) | Grafikfenster<br>PLOT + DRAWTO |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| schwarz            | 4                       | 0                 | Grafikpunkte/Hintergrundfarbe  |
| gold               |                         | 1                 | Grafikpunkt                    |
| orange             |                         | 2                 | Grafikpunkt                    |
| rot                |                         | 3                 | Grafikpunkt                    |
| rot                |                         | 4                 | Grafikpunkt                    |
| lila               |                         | 5                 | Grafikpunkt                    |
| blau               |                         | 6 – 9             | Grafikpunkt                    |
| türkis             |                         | 10                | Grafikpunkt                    |
| grün               |                         | 11 – 14           | Grafikpunkt                    |
| hellorange         |                         | 15                | Grafikpunkt                    |

100 GRAPHICS 11

200 SETCOLOR 4, 0, 6: REM DUNKEL

300 FOR X=0 TO 15

400 COLOR X

500 PLOT X , 0 : DRAWTO X , 191

600 NEXT X

700 GOTO 700

Grafikmodus 11, ohne Textfenster Farbeimer 4 mit dunkel füllen

Schleife für alle

Farben

senkrechte Balken zeichnen

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CCD 1981

ERKLÄRUNG IF/THEN

Zur Fortsetzung des Programms an der hinter **THEN** bezeichneten Stelle, wenn die gestellte Bedingung (zwischen **IF** und **THEN**) erfüllt ist ("bedingter Sprung").

#### Der Befehl

- 1. prüft Bedingungen
  - a) mit Strings,
  - b) mit Zahlen,
  - c) mit boolschen Ausdrücken (wahr=1 und falsch=0).
  - d) mit zu berechnenden Werten
  - und
- 2. führt bei erfüllter Bedingung zur Ausführung der nach THEN stehenden Statements,
- 3. führt bei nicht erfüllter Bedingung zur nächsten BASIC-Zeile,
- 4. läßt als Statements zu
  - a) eine Zeilennummer als Sprungziel,
  - b) ein weiteres IF/THEN in derselben Zeile,
  - c) weitere Statements in derselben Zeile.
- 5. läßt als Sprungziel eine numerische Variable nur mit zusätzlichem **GOTO** oder **GOSUB** zu (die Variable wird bei Bedarf gerundet).

## IF/THEN

```
1a. 100 IF A$ = "Otto" THEN 200
1b. 100 IF A = 10 THEN 300
1c. 100 A = 1 : B = 1 : IF A AND B THEN ? "OK"
1d. 100 B = 1 : C = 0 : D = 0 : E = 1
    200 IF A = B+C OR D<E THEN 400
    300 STOP
    400 STOP
2. 100 A = 10 : IF A = 10 THEN 300
    200 FND
    300 PRINT A
  100 A = 9 : IF A = 10 THEN 300
    200 END
    300 PRINT A
4a. 100 IF A = 0 THEN 1000
4b. 100 IF A = 0 THEN IF Y = 3 THEN 1000
   100 IF A = 0 THEN PRINT A : PRINT C
4c.
    100 ZEILE = 400 : A = 10
5.
    200 IF A = 10 THEN GOTO ZEILE
    300 STOP
    400 ? "OK"
```

## INDIZIERTE VARIABLEN

IM ATARI-BASIC sind indizierte Variablen immer numerische Variablen (siehe numerische Variablen).

- Der Name einer einfach indizierten Variablen enthält am Ende einen in Klammern gesetzten, eventuell noch zu berechnenden Wert (den Index), der den Listenplatz der Variablen in einer eindimensionalen Speicherplatzliste ("ARRAY") angibt.
- Der Name einer doppelt indizierten Variablen enthält am Ende zwei in Klammern gesetzte und durch Komma getrennte, eventuell noch zu berechnende Werte. Der jeweils Erste gibt die Zeilenposition, der Zweite die Spaltenposition der Variablen in einer zweidimensionalen Speicherplatztabelle ("MATRIX") an.

## INDIZIERTE VARIABLEN

- 1. Zuweisung eines Wertes zu einer einfach indizierten Variablen:
  - 2.5
- 100 DIM MONAT(12): MONAT(2) = 28

100 DIM A(1): A(1) = 2.5: PRINT A(1)

28

3

- 200 PRINT MONAT(2)
  - 100 ANFANG = 0 : SCHLUSS = 4 :
  - 200 FOR X = ANFANG TO SCHLUSS
  - 300 READ A : SPEICHER(X) = A : NEXT X

DIM SPEICHER(4): DATA 1, 2, 3, 4, 5

- 400 PRINT SPEICHER(2)
- 2. Zuweisung eines Wertes zu einer doppelt indizierten Variablen:
- \_\_\_\_\_\_\_
- 100 DIM TAB(2,2)
  - 200 TAB(0,0) = 1 : TAB(0,1) = 2
  - 300 TAB(1,0) = 4 : TAB(1,1) = 5
  - 400 PRINT TAB(1,0)
- 100 B = 2 : C = 3 : DIM A(B,C)
  - 200 A(1,2) = 17
  - 300 PRINT A(1,2)

17

4

- 1.) DIM A(4) ergibt:
  - A 0 1 2 3 4 A(0) A(1) A(2) A(3) A(4)

- 2.) DIM A(4,2) ergibt:
  - A 0 1
    - A(0,0) A(0,1) A(0,2) A(0,3) A(0,4) A(1,0) A(1,1) A(1,2) A(1,3) A(1,4)
  - 2 A(2,0) A(2,1) A(2,2) A(2,3) A(2,4)

## **ERKLÄRUNG**

Zur Zuweisung von Eingaben zu Variablen.

Der Befehl verarbeitet die Eingabe

- 1. von Text für eine Stringvariable,
- 2. einer Zahl für eine numerische Variable (die nicht doppelt indiziert sein darf),
- 3a. von mehreren, durch Kommas getrennten Zahlen für die entsprechende Anzahl von numerischen Variablen (die nicht doppelt indiziert sein dürfen).
- 3b. von mehreren Texten oder Zahlen für eine entsprechende Anzahl von String- bzw. numerischen Variablen,
- 4. von anderen Eingabegeräten als der Tastatur (mit der Nummer des Datenkanals; erkennt dabei EOL als Datensatzende).
- 5. der Taste RETURN ohne vorangehende Daten (nur für die Zuordnung zu Stringvariablen),
- 6. häufig wird einem INPUT-Befehl ein PRINT-Befehl vorangestellt, der die einzugebenden Daten näher beschreibt,
- 7. ist der INPUT-Befehl bei der Programmdurchführung erreicht, hält das Programm an, gibt ein ? aus und erwartet die Eingabe der Daten, die mit der Taste RETURN abgeschlossen wird. Danach wird die Programmausführung fortgesetzt.

BEISPIELE INPUT (I.)

```
1. 100 DIM A$(4)
    200 INPUT A$ : PRINT A$
                                                 ? OTTO
                                                 OTTO
2.
    100 INPUT A : PRINT A
                                                 ? 10
                                                 10
   100 INPUTA, B, C: PRINTA, B, C
                                                 ? 1, 17, 128
                                                               17
                                                                             128
3b. 100 PRINT "NAME, DANACH ALTER EINGEBEN:" NAME, DANACH ALTER EINGEBEN:
    200 DIM NAME$(10): INPUT NAME, ALTER
                                                 ? OTTO
    300 PRINT NAME$; "IST"; ALTER
                                                 ? 20
                                                 OTTO IST 20
4. 100 OPEN #1, 4, 0, D:
    200 INPUT #1, A$: PRINT A$,: GOTO 200
5a. 100 DIM A$(4)
    200 INPUT A$ : PRINT A$
                                                 ? Taste RETURN (A$ ist leer)
5b. 100 INPUT A: PRINT A
                                                 ? Taste RETURN ERROR 6 AT LINE 100
                                                 (die Eingabe wird abgewiesen)
    100 PRINT"WIEVIEL ";: INPUT A
    200 PRINT: PRINT A; "CM"
                                                 WIEVIEL ? 17 Taste RETURN
                                                 17 CM
```

ERKLÄRUNG Taste INSERT

Zum Einschieben von Zeichen oder Zeilen.

Wird die Taste INSERT gleichzeitig gedrückt mit

- der Taste CTRL, so wird an der Cursorposition ein Leerzeichen eingeschoben; der Rest der logischen Zeile rückt eine Position nach rechts,
- 2. der Taste SHIFT, so wird an der Cursorposition eine Leerzeile eingeschoben; der restliche Bildschirminhalt wird eine Zeile nach unten verschoben; dabei geht der Inhalt der Zeile, die vorher am unteren Bildschirmrand war, verloren.

# **Taste INSERT**

| 1.        | ABCDEF zweimal Tasten CTRL und INSERT ABC CDEF | Cursor auf C zwei Leerzeichen eingeschoben           |
|-----------|--|--|
| 2.        | ABCDEF<br>G団 IJKL<br>MNOPQR<br>STUVWX          | Cursor auf H  Bildschirmunterkante                   |
|           | zweimal Tasten SHIFT und INSERT ABCDEF GHIJKL  | zwei Leerzeilen eingeschoben<br>Bildschirmunterkante |
| ATARI BAS | IC REFERENCE CARD                              | © CCD 1981   |

ERKLÄRUNG INT

Zum Runden von Zahlen.

#### Die Funktion

- 1, errechnet die größte, ganze Zahl, die kleiner oder gleich dem Wert in der Klammer ist,
- 2. verarbeitet in der Klammer
  - a. eine Zahl,
  - b. eine Variable oder
  - c. einen zu berechnenden Wert,
- 3. wird häufig verwendet
  - a. zum Aufrunden,
  - b. zum Abrunden,
  - c. zum Festlegen einer bestimmten Anzahl von Nachkommastellen,
  - d. zum Feststellen, ob eine Zahl ohne Rest durch eine Andere teilbar ist.

BEISPIELE INT

| 1a.        | 100    | PRINT INT(14.657)          | 14                                     |            |
|------------|--------|----------------------------|--|------------|
| 1b.        | 100    | PRINT INT(-15.5)           | -16                                    |            |
| 2a.        | 100    | PRINT INT(3.5)             | 3                                      |            |
| 2b.        | 100    | A = 3.5 : PRINT INT(A)     | 3                                      |            |
| 2c.        | 100    | PRINT INT(27-30.3)         | -4                                     |            |
| 3a.        | 100    | C = 0.99999998             |  |            |
|            | 200    | C = INT(C*1E5 + .5)/1E5    | Aufrunden an der 5. Stelle             |            |
|            | 300    | PRINT C                    | 1                                      |            |
| 3b.        | 100    | C = 0.99999998             | •                                      |            |
| Į.         | 200    | C = INT(C*1E55)/1E5        | Abrunden an der 5. Stelle              |            |
| 1          | 300    | PRINT C                    | 0.99999                                |            |
| Зс.        | 100    | B = 1.374                  |  |            |
| j          | 200    | B≈INT(B*100)/100           | Festlegen auf 2 Nachkommastellen       |            |
|            | 300    | PRINT B                    | 1.37                                   |            |
| 3d.        | 100    | PRINT"EINGABE ";: INPUT A  |  |            |
| }          | 200    | IF (A/10)=INT(A/10) THEN   | Abprüfen, ob A 10, 20 oder 30 usw. ist |            |
|            |        | PRINT"OK": GOTO 100        |  |            |
|            | 300    | PRINT"ANDERE "; : GOTO 100 |  |            |
| į          | RUN    |                            |  |            |
| ļ          | EINC   | SABE 79                    |  |            |
|            | AND    | ERE EINGABE ?10            |  |            |
| }          | OK     |                            |  |            |
| 1          | EING   | GABE ?                     |  |            |
| ATARI BASI | C REFE | RENCE CARD                 |  | © CCD 1981 |
|            |        |                            |  |            |

ERKLÄRUNG Interner Code

Versetzter ATASCII-Code, der vom Computer intern benutzt wird.

#### Der interne Code

- 1. findet beim Ablegen von ATASCII-Zeichen in Speicherstellen Anwendung,
- 2. wird auch im Bildschirmbereich verwendet,
- 3. eines Zeichens kann mit dem Befehl
  - a. PEEK gelesen werden,
  - b. POKE verändert werden,
- 4. eines Zeichens kann aus dem ATASCII-Code berechnet werden,
- 5. eines Zeichens kann in den ATASCII-Code umgerechnet werden.

(siehe ATASCII-Code und Befehle PEEK und POKE)

## **Interner Code**

- 100 POKE 40000 , A : A=A+1 : FOR X=0 TO 50
   0 : NEXT X : ?CHR\$(125) ; "A= " ; A : GOTO 100
- 2a. 100 POKE 40000, 41
- 2b. 100 PRINT PEEK(40000)
- ATASCII umwandeln in internen:
  - 0 31 ATASCII +64
  - 32 95 ATASCII 32
  - 96 127 Identisch
  - 128 159 ATASCII +64
  - 160 223 ATASCII -32
  - 224 255 Identisch
- 4. Internen umwandeln in ATASCII:
  - 0 63 Intern +32
  - 64 95 Intern -- 64
  - 96 127 Identisch
  - 128 191 Intern +32
  - 192 223 Intern -64
  - 224 255 Identisch

Ausdruck des internen Codes und des entsprechenden Zeichens

Großes I in der linken oberen Bildschirmecke

41

der interne Code des großen I

ERKLÄRUNG LEN

Zum Feststellen der Länge einer String-Variablen oder eines Textes.

#### Die Funktion

- 1. findet die Anzahl der Zeichen in
  - a. einer String-Variablen oder
  - b. einem Text,
- 2. ergibt 0, wenn darin keine Zeichen enthalten sind,
- 3. zählt dabei alle Zeichen mit, die vorkommen.

| 1a.        | 100    | DIM A\$(4)         |                                 |            |
|------------|--------|--------------------|---------------------------------|------------|
|            | 200    | A\$="EMIL"         |                                 |            |
| ł          | 300    | A = LEN(A\$)       |                                 |            |
|            | 400    | PRINT A            | 4                               |            |
| 1B.        | 500    | PRINT LEN("EINS")  | 4                               |            |
| 2.         | 100    | DIM A\$(4), B\$(4) |                                 |            |
| 1          | 200    | B = LEN(B\$)       |                                 |            |
|            | 300    | PRINT B            | 0                               |            |
| 3.         | 400    | A\$=''''           |                                 |            |
| 1          | 500    | PRINT LEN(A\$)     | 0                               |            |
| }          |        |                    | Zum Löschen des Inhalts von A\$ |            |
| 4.         | 600    | PRINT LEN(" ")     | 2                               |            |
|            |        |                    | zwei Zwischenräume              |            |
| 1          |        |                    |                                 |            |
|            |        |                    |                                 |            |
| }          |        |                    |                                 |            |
|            |        |                    |                                 |            |
| ATARI BASI | C REFE | RENCE CARD         |                                 | © CCD 1981 |

ERKLÄRUNG LET (LE.)

Zur Festlegung von Variablen.

### Der Befehl

- 1. definiert eine Variable,
- 2. weist einer Variablen einen Wert zu,
- 3. kann programmiert werden,
- 4. kann direkt eingegeben werden,
- 5. ist nur erforderlich, wenn der Variablenname ein geschütztes BASIC-Wort ist.

ATARI BASIC REFERENCE CARD ©: CCD 1981

```
1a. 100 LET A=10
```

100 ERROR- RUN 🗐 100

100 READY

ERKLÄRUNG LIST (L.)

Zum Schreiben eines im Speicher stehenden Programmes (in nicht übersetzter Form) auf den Bildschirm oder zu anderen Ausgabegeräten.

#### Der Befehl

- 1. gibt die BASIC-Zeilen eines Programmes in steigender Folge aus,
- 2. gibt das gesamte Programm auf dem Bildschirm aus, wenn nur LIST ohne Zusätze eingegeben wurde,
- gibt den Teil des Programmes auf dem Bildschirm aus, der hinter LIST mit der Anfangs- und Endzeilennummer angegeben wurde,
- gibt nur eine BASIC-Zeile des Programmes auf dem Bildschirm aus, wenn hinter LIST nur eine Zeilennummer angegeben wurde,
- 5. gibt ohne Zusatzangabe hinter LIST auf den Bildschirm aus,
- 6. gibt an den Drucker aus, wenn "P:" hinter LIST angegeben wurde,
- 7. gibt an die Diskette aus, wenn "D:" hinter LIST angegeben wurde (siehe ENTER),
- 8. gibt an die Kassette aus, wenn "C:" hinter LIST angegeben wurde (siehe ENTER),
- 9. läßt jede Ausgabeart an jedes Ausgabegerät zu ("S:", "E:", "R 1-4"),
- 10. wird in der Regel direkt eingegeben
- 11. kann auch programmiert werden

Anmerkung: Sollen nur bestimmte Zeilennummern ausgegeben werden und ist der Befehl **LIST** durch einen Ausgabekenner (z.B. "P:" oder "D:" etc.) erweitert, muß zwischen diesem und der ersten Zeilennummer ein Komma stehen z.B.: **LIST "C:"**, 10, 100.

BEISPIELE LIST (L.)

- 2. LIST
- 3. LIST 100, 1000
- 4. LIST 135
- 6. LIST "P:",100,1000
- 7a. LIST "D1 : DEMO.LST"

(speichert das Programm in Textformat (ASCII))

- 7b. 100 DIM A\$(15): A\$="D: DEMO.LST" 200 LIST A\$
  - LIST "C:",100, 1000

(speichert die Zeilen 100 bis 1000 in Textformat)

- 9. LIST "E:"
- 11. 100 LIST 100 , 1000 : PRINT "FERTIG"

LOAD (LO.)

## **ERKLÄRUNG**

Zum Laden eines Programmes, in den Computer-Speicher (RAM).

#### Der Befehl

- 1. löscht ein im Speicher stehendes Programm samt Variablen,
- 2. lädt ein Programm in der übersetzten Form,
- 3. lädt nur Programme, die mit SAVE gespeichert worden sind,
- 4. kann durch den Befehl RUN mit Geräteangabe und Programmnamen ersetzt werden,
- kann a) vom Kassettenrekorder oder
   b) von der Diskette lesen,
- 6. muß mit einem Programmnamen versehen werden, wenn von der Diskette geladen wird,
- 7. wird in der Regel direkt eingegeben,
- 8. kann auch programmiert werden.

BEISPIELE LOAD (LO.)

zu

4a. LOAD"C:"

4b. LOAD"D: PROGRAMM.001"

5a. LOAD"C: PROGR1.BAS"

5b. LOAD"D: PROGR2.BAS"

6. LOAD"D: TEST"

7. 100 LOAD"C:"

## LOCATE (LOC.)

### **ERKLÄRUNG**

Zum Lesen eines Grafikpunktes im Grafikfenster.

Der Befehl: LOCATE, horizontal, vertikal, Variable

- 1. wirkt in allen Grafikmodi,
- 2a. enthält die horizontale Position an erster Stelle,
- 2b. enthält die vertikale Position an zweiter Stelle.
- 2c. enthält die Variable, in die der gelesene Wert gebracht wird,
- 3. findet
  - a. in den Grafikmodi 0, 1 und 2 eine Zahl von 0 bis 255 (ATASCII),
  - b. in den Grafikmodi 3 bis 11 den COLOR-Wert, mit dem dieser Grafikpunkt geschrieben worden ist,
- 4. entspricht POSITION horizontal, vertikal: GET #6, VARIABLE,
- 5. setzt als Nullpunkt für die Positionsangaben die linke, obere Bildschirmecke voraus,
- 6. ändert in den Grafikmodi 0, sowie 9 bis 11 den Inhalt des Grafikpunktes, der gelesen worden ist, wenn der Befehl **PRINT** folgt.

| ,                |                                      |   |            |
|------------------|--------------------------------------|---|------------|
| 100              | GRAPHICS 0 : POSITION 0 , 0          | linker oberer Rand                          |            |
| 200              | ? "ABCDEF"                           | Text ausgeben                               |            |
| 300              | FOR X=0 TO 5                         |   |            |
|                  | LOC. X , 0 , A                       |   |            |
|                  | POS. X, 0: PRINT CHR\$(A)            | Punkt restaurieren                          |            |
| ¥-               | POS. 3*X , 10 : PRINT A              | Werte ausgeben                              |            |
| 1                | POS. X , 20 : PRINT CHR\$(A)         | Text kopieren                               |            |
| 800              | NEXT X                               |   |            |
| 100              | GRAPHICS 3: REM AUCH FUER GR. 4-7    |   |            |
| 200              | COLOR 1: PLOT 2,0                    | Grafikpunkt orange                          |            |
| 300              | LOCATE 2,0,A: PRINT A                | 1 (im Textfenster)                          |            |
| 100              | GRAPHICS 8                           |   |            |
| 200              | SETCOLOR 1,4,10: SETCOLOR 2,9,0      | Grafikpunkt heliblau/Hintergrund dunkelblau |            |
| 300              | COLOR 1 : PLOT 20 , 20               |   |            |
| 400              | LOCATE 20 , 20 , A : PRINT A         | 1   |            |
| 100              | GRAPHICS 9 : REM AUCH FUER GR. 10-11 |   |            |
| 200              | SETCOLOR 4,9,0                       | Hintergrund dunkelblau                      |            |
| 300              | COLOR 14: PLOT 20, 20                | sehr hell                                   |            |
| 400              | LOCATE 20, 20, A: REM PRINT A        | hier versuchsweise REM entfernen            |            |
| 500              | GOTO 500                             |   |            |
| ATARI BASIC REFE | RENCE CARD                           |   | © CCD 1981 |

ERKLÄRUNG LOG

Zum Feststellen des natürlichen Logarithmus.

### Die Funktion

- 1. errechnet den natürlichen Logarithmus zur Basis e (2.71828283)
  - a. der Zahl,
  - b. der Variablen oder
  - c. des zu berechnenden Wertes

die/der in der Klammer hinter LOG steht,

2. erwartet einen positiven Klammerinhalt.

| 1a.  | 100 | PRINT LOG(100)       | 4.60517018  |
|------|-----|----------------------|---|
| 1b.  | 100 | C=100 : PRINT LOG(C) | 4.60517018  |
| 1c.  | 100 | PRINT LOG(200 100)   | 4.60517018  |
| 2a.* | 100 | PRINT LOG(1)         | 4.60517018E-10 (Rundungsfehler, eigentlich 0)                                 |
| 2b.* | 100 | PRINT LOG(0)         | Abfangen, weil unzulässig, da LOG nur positiv definiert, siehe<br>Beispiel 2c |
| 2c.  | 100 | PRINT LOG(ABS(-100)) | 4.60517018  |
|      |     |                      |   |

\* Auf Grund eines Fehlers im BASIC führen diese beiden Werte nicht zu den richtigen Ergebnissen.

ERKLARUNG LPRINT (LP.)

Zur Ausgabe von Informationen auf dem Zeilendrucker (siehe Befehl PRINT).

#### Der Befehl

- 1. leitet die Ausgaben zu dem Drucker,
- enthält alle Möglichkeiten des PRINT-Befehls, außer die Ausgabe erfolgt im ATASCII-Code. Dieser unterscheidet sich in einigen Fällen vom ASCII-Code. Das Resultat ist vom angeschlossenen Drucker und dessen Interpretation der Zeichen abhängig. Komma, Strichpunkt und Doppelpunkt zwischen zwei LPRINT-Befehlen werden analog zum PRINT-Befehl ausgeführt.
- 3. benötigt kein OPEN- oder CLOSE-Statement,
- 4. kann programmiert werden,
- 5. kann auch direkt eingegeben werden.
- LPRINT ohne Text bewirkt Leerzeile (Zeichen die noch im Speicher des Druckers stehen werden sofort ausgegeben).
- 7. Das Vorhandensein eines Druckers wird vom Computer geprüft (siehe ERROR: -ERROR 138).

1. LPRINT "AUSGABEPROGRAMM"

2. LPRINT "HALLO"; "TEST" LPRINT CHR\$(65); "B", CHR\$(67) HALLOTEST

AB

С

4. 100 LPRINT "A= "; A

A = 0

LPRINT "B= "; B: LP. "ENDE"

B = 0

ENDE

6. LP.: LP.: LP.

3 mal Zeilenvorschub (LF)

ERKLARUNG NEW

Zum Löschen eines gespeicherten Programmes.

### Der Befehl

- 1. löscht ein im Speicher stehendes Programm,
- 2. löscht alle Arten von Variablen,
- 3. kann programmiert werden.

1. NEW READY

2. 100 PRINT "A" : NEW

RUN

Α

READY

LIST

Das Programm ist gelöscht

READY

ATARI BASIC REFERENCE CARD

©-CCD 1981

ERKLÄRUNG NOTE (NO.)

Zum Notieren der Sektor- und Bytenummern, von denen ab das nächste zu schreibende oder zu lesende Byte auf die Diskette geschrieben oder gelesen wird.

#### Der Befehl

- 1. setzt eine eröffnete Datei zur Diskette voraus,
- 2. enthält die Nummer des betreffenden Datenkanals hinter #,
- 3. stellt die Position fest, ab der innerhalb der Datei geschrieben oder gelesen wird,
- 4. liest die Nummer des Sektors dieser Position (1 bis 719) in die erste Variable,
- 5. liest die Nummer des Bytes dieser Position (0 bis 124) in die zweite Variable,
- 6. dient dem späteren wahlfreien Zugriff auf den Beginn von Datensätzen oder einzelnen Bytes in einer Datei, indem diese Stelle beim Schreiben oder Lesen notiert wird.
- 7. verwendet häufig eine zweite Datei auf derselben Diskette zum Ablegen der festgestellten Werte.

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

```
100 DIM A$(40)
200 OPEN #1,8,0,"D: DATFIL.DAT"
                                              Dateieröffnung
300 INPUT A$ : PRINT A$
400 IF LEN(A$) = 0 THEN 900
                                              letzte Eingabe: Taste RETURN
500 NOTE #1, X, Y
                                              notieren der Werte
600 PRINT #1: A$
                                              A$ wird mit EOL geschrieben
700 PRINT"SEKTOR # = " : X
                                              Kontrollausdruck
750 PRINT"BYTE # = "; Y
                                              Kontrollausdruck
800 GOTO 300
900 END
                                              schließt die Datei
RUN
                                              ? HIER IST OTTO IN FRANKFURT
                                              SEKTOR # = 351
                                              BYTE # = 0
                                              ? TASTE RETURN
                                              END
```

Die ausgegebenen Zahlen hängen jeweils von der Situation ab. Mehrere Eingaben machen und die ausgegebenen Zahlen aufschreiben. Die Datei wird für das Beispiel des Befehls **POINT** verwendet.

## **ERKLÄRUNG**

## **NUMERISCHE VARIABLEN**

Variablen sind die Namen des Inhaltes von Speicherplätzen. Der Inhalt eines solchen Speicherplatzes kann mit Hilfe des Variablennamens gelesen, beschrieben oder verändert werden.

Variablennamen dürfen bis zu 120 Zeichen lang sein, müssen mit einem Buchstaben beginnen und dürfen nur Großbuchstaben und Ziffern enthalten. Es sollen keine **BASIC**-Befehlsworte als erster Teil des Namens verwendet werden.

Es können insgesamt bis zu 128 Variablennamen aller Variablenarten zugewiesen werden.

- 1. Eine numerische Variable enthält eine Zahl.
- 2. Die Zahl darf höchstens  $\pm 9.77009957 * 10E+99$  gross sein.
- 3. Die Zahl muss mindestens  $\pm 1.0 * 10E 98$  gross sein.
- 4. Der Variablenname kann beim Rechnen wie eine Zahl behandelt werden.

## **NUMERISCHE VARIABLEN**

Zuweisung eines Wertes zu einer Variablen:

2. 
$$100 B = B + 1$$

Als Schrittzähler mit der Variabien B

BASIC-Befehlswort END im Variablennamen. (LET ENDE=0 behebt die Abweisung)

### **ERKLÄRUNG**

# ON/GOSUB/RETURN (GOS./RET.)

Zur wahlweisen Fortsetzung des Programmes mit einem der in den hinter **GOSUB** stehenden Zeilennummern beginnenden **BASIC**-Unterprogramm, wenn die entsprechende Bedingung erfüllt ist ("bedingter Sprung").

#### Der Befehl enthält

- zwischen ON und GOSUB
  - a) die zu erfüllende Bedingung,
  - b) den zu berechnenden Wert,
  - c) die zu verwendende Variable.

Der Ausdruck zwischen **ON** und **GOSUB** wird gerundet und muß zwischen 1 und 255 liegen. Wird hier z.B. die Zahl 2 gefunden, wird zu dem Unterprogramm gesprungen, dessen Zeilennummer an zweiter Stelle hinter **GOSUB** steht. Ist die Zahl gleich 0 oder größer als die Anzahl der aufgeführten Zeilennummer hinter **GOSUB**, wird nicht gesprungen und mit dem nächsten Befehl fortgefahren.

2. hinter GOSUB die Zeilennummern der möglichen Sprungziele durch Kommata getrennt.

Die Zeilennummern können auch als numerische Variablen angegeben werden. Nach der Rückkehr aus dem Unterprogramm wird das Programm mit dem nächsten Befehl fortgesetzt.

# **ON/GOSUB/RETURN (GOS./RET.)**

1a. 100 ON A>B GOSUB 200

1b. 100 ON A+Z GOSUB 200, 300, 400

1c. 50 ON A GOSUB 100, 200, 300 60 ON A-3 GOSUB 400, 500, 600

2. 100 A=1: B=2: EINS=1000: ZWEI=2000

200 PRINT "WIEVIEL "; : INPUT K

300 PRINT: TRAP 200

400 ON K GOSUB EINS , ZWEI

500 PRINT : GOTO 200

1000 PRINT A: RETURN

2000 PRINT B: RETURN

RUN

WIEVIEL ? Taste 2 RETURN

2

WIEVIEL ? Taste 1 RETURN

.

WIEVIEL? ....

ERKLÄRUNG ON/GOTO

Zur wahlweisen Fortsetzung des Programmes mit einer der hinter **GOTO** angegebenen **BASIC**-Zeilen, wenn die entsprechende Bedingung erfüllt ist ("bedingter Sprung").

#### Der Befehl enthält

- zwischen ON und GOTO
  - a) die zu erfüllende Bedingung,
  - b) den zu berechnenden Wert,
  - c) die zu verwendende numerische Variable.
- 2. hinter **GOTO** die Zeilennummern der möglichen Sprungziele (die Zeilennummern können auch als numerische Variablen angegeben werden). Durch Runden muß nun eine Zahl gefunden werden, die zwischen 1 und 255 liegt. Wird hier z.B. die Zahl 2 gefunden, wird zu der zweiten Zeilenangabe hinter **GOTO** gesprungen. Ist die Zahl gleich 0 oder größer als die Anzahl der aufgeführten Zeilennummern hinter **GOTO**, wird nicht gesprungen und mit der folgenden Zeile fortgefahren. Ist die Zahl <0 oder >255, führt dies zu Fehler 3 (siehe **ERROR**).
- Sprung zu nicht vorhandenen Zeilennummern führt zu Fehler 12 (siehe ERROR) (siehe auch Befehle ON GOSUB, GOSUB, GOTO).

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

ON/GOTO **BEISPIELE** 

1a. 100 A=6:B=5:ON A>B GOTO 300

200 STOP 300 STOP

RUN

1c.

1b. 100 ON A+Z GOTO 200, 300, 400

50 ON A GOTO 100, 200, 300

2. 100 EINS = 1000 : ZWEI = 2000

200 PRINT "WIEVIEL ";: INPUT K

300 ON K GOTO EINS, ZWEI

400 PRINT "K=0 ODER ZU GROSS."

500 PRINT: GOTO 200

1000 PRINT "HIER IST ZEILE 1000"; END 2000 PRINT "HIER IST ZEILE 2000"; END

RUN

STOPPED AT LINE 300

(wahr=1 und unwahr=0, deshalb Sprung nach Zeile 300)

WIEVIEL ? 1.5

HIER IST ZEILE 2000

READY

verschiedene Werte für K eingeben (auch negative)


### **ERKLÄRUNG**

Zum Eröffnen und Schließen eines Datenkanals für die Ein- oder Ausgabe von Daten.

- 1. Es können Eingaben verarbeitet werden
  - von der Tastatur, Kennzeichen "K:",
  - vom Editor (Betriebsart Programmeingabe), Kennzeichen "E:",
  - vom Bildschirm, Kennzeichen "S:",
  - vom Kassettenrekorder, Kennzeichen "C:",
  - von der Diskettenstation, Kennzeichen "D:",
  - vom Schnittstellenumsetzer ("RS-232-Interface"), Kennzeichen "R:"
- 2. Es können Daten ausgegeben werden an
  - den Editor (Textfenster), Kennzeichen "E:",
  - den Bildschirm (Grafikfenster), Kennzeichen "S:",
  - den Kassettenrekorder, Kennzeichen "C:",
  - die Diskettenstation, Kennzeichen "D: ",
  - den Zeilendrucker, Kennzeichen "P:",
  - den Schnittstellenumsetzer, Kennzeichen "R:",
- Ein Datenkanal wird eröffnet durch Angabe des Befehls OPEN, Nummer des Datenkanals, Kennzahl der Betriebsart, zusätzliche Kennzahl, Kennzeichen des angesprochenen Gerätes und eyentuell Dateiname.
- Ein eröffneter Datenkanal wird mit CLOSE # und der Nummer des Datenkanals geschlossen (abgeschaltet).

Die Kennzahl legt die Betriebsart eines Datenkanals fest: 4=Eingabe; 6=Disketteninhalt lesen; 8=Ausgabe; 12=Ein- und Ausgabe; 9=Ausgabe (anhängen an einen vorhandenen Datensatz).

# OPEN (O.)/CLOSE (CL.)



ERKLÄRUNG Operatoren

Mathematische Operatoren sind Rechenanweisungen, die zwischen zwei Ausdrücken stehen und festlegen, wie diese verknüpft werden sollen.

- Diese Ausdrücke können sein:
  - a. Zahlen oder
  - b. Variablen oder
  - c. zu berechnende Werte.
- 2. Arithmetische Operatoren sind die Zeichen
  - a. + für das Addieren.
  - b. für das Subtrahieren oder das Vorzeichen einer Zahl
  - c. \* für das Multiplizieren,
  - d. / für das Dividieren und
  - e. A für das Exponenzieren.
- 3. Logische Operatoren ("wahr"=1 und "falsch"=0) sind
  - a. NOT für die logische Vertauschung von "wahr" und "falsch",
  - b. AND für das logische UND,
  - c. OR für das logische ODER,
  - d. < linker Ausdruck kleiner als der rechte,
  - e. > linker Ausdruck größer als der rechte,
  - f. = linker Ausdruck gleich groß wie der rechte,
  - g. <= linker Ausdruck kleiner oder gleich dem rechten,
  - h. >= linker Ausdruck größer oder gleich dem rechten,
  - i. <> linker Ausdruck nicht gleich dem rechten.

# Operatoren

```
1a. PRINT A+7
1b. PRINT 3-1
                                                  2
1c. PRINT 12*2
                                                  24
1d. PRINT 12/2
1e. PRINT 2∧2
                                                  3.99999996
2a. A=0: PRINT (NOT A)
                                                       (NOT immer in Klammern)
2b. A=1: B=1: IF A AND B THEN PRINT"OK"
                                                  OK
                                                  A und B sind wahr
2c. A=1: B=0: IF A OR B THEN PRINT"OK"
                                                  OK
                                                  A ist wahr
                                                  ОК
2d. A=5: B=6: IF A<B THEN PRINT"OK"
                                                  weil 5 kleiner als 6
2e. A=6:B=5:IF A>B THEN PRINT"OK"
                                                  OK
                                                  weil 6 größer als 5
2f. A=7: IF A=7 THEN PRINT OK
                                                  OK
                                                  weil A gleich 7
2g. A=7: IF A<=8 THEN PRINT"OK"
                                                  OK
                                                  weil 7 nicht größer als 8
2h. A=9: IF A>=8 THEN PRINT"OK"
                                                  OK
                                                  weil 9 nicht kleiner als 8
                                                  ОК
2i. A=5: B=7: IF A <> B THEN PRINT"OK"
                                                  weil A nicht gleich B
```

# **Vorrang von Operatoren**

Bei einem umfangreichen Rechenvorgang werden die innersten Klammerausdrücke zuerst berechnet; danach wird mit der nächsthöheren Klammerebene forgefahren.

Bei Berechnungen auf derselben Klammerebene werden die Operatoren in der folgenden Reihenfolge (Vorrangstufe) bearbeitet:

| 1. | <, | >, | =, | $\leq =$ , | >=, | <> |
|----|----|----|----|------------|-----|----|
|----|----|----|----|------------|-----|----|

2.

3.

4. \* und /

5. + und -

7. NOT

8. AND

OR

bei der Verwendung mit String

negatives Vorzeichen

Exponentenbildung

Punktrechnung

Strichrechnung

bei der Verwendung mit Zahlen, numerischen Variablen oder

zu berechnenden Werten

logische Umkehrung, Negation

logisches UND

logisches ODER

Treten auf derselben Klammerebene mehrere Operatoren derselben Vorrangstufe auf, so werden diese in der Reihenfolge ihres Auftretens bearbeitet.

# **Vorrang von Operatoren**

| a. | PRINT | 3*4 |
|----|-------|-----|
|----|-------|-----|

$$-12$$

negatives Vorzeichen geht vor

29

OK

zuerst werden die beiden Bedingungen untersucht und dann geprüft, ob beide erfüllt sind.

d. 100 A=3: B=1: C=0200 IF A AND B OR C THEN ?"OK"

UND-Bedingung erfüllt

e. 100 A=0:B=1:C=1 200 IF A AND B OR C THEN ?"OK"

OK

f. 100 A=0:B=0:C=1

UND-Bedingung nicht erfüllt, jedoch ODER-Bedingung

200 IF A AND (B OR C) THEN "'OK"
READY

Klammer geht vor AND und ist erfüllt, UND-Bedingung nicht

erfüllt, weil A=0

PADDLE PADDLE

Zum Feststellen der Stellung des Drehknopfes bei einem Drehregler.

#### Der Befehl

- 1. erlaubt die Auswahl eines der acht möglichen Drehregler, die jeweils zu zweit von links nach rechts an die vier Buchsen an der Vorderseite des Computers angeschlossen werden,
- 2. erwartet dazu
  - a. eine Zahl
  - b. eine Variable oder
  - c. einen zu berechnenden Wert

zwischen 0 und 7 (von links nach rechts) in der Klammer hinter PADDLE,

3. findet eine Zahl zwischen 1 (rechter Anschlag) und 228 (linker Anschlag), die die Stellung des Drehreglers angibt.

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

**PADDLE** 

1. 100 PRINT PADDLE(0) 150

erster Drehregler

2a. 100 PRINT PADDLE(1) 100

2b. 100 A=1 200 PRINT PADDLE(A) 100

3. 100 PRINT PADDLE(2-1) 100

ERKLARUNG PEEK

Zum Feststellen des Inhaltes einer Speicherstelle.

#### Die Funktion

- 1. liest den Inhalt einer Speicherzelle
  - a. aus dem RAM-Bereich (Schreib-/Lesespeicher) oder
  - b. aus dem ROM-Bereich (Nurlesespeicher),
- 2. gibt das Ergebnis als Dezimalzahl zwischen 0 und 255 aus,
- verwendet zum Adressieren
  - a. eine Zahl,
  - b. eine Variable oder
  - c. einen zu berechnenden Wert,

die/der auf- bzw. abgerundet wird, in der Klammer hinter PEEK,

4. erwartet eine dezimale Adressenzahl zwischen 0 und 65535.

PEEK BEISPIELE

1a. PRINT PEEK(82) 2

(linker Rand) 1b. PRINT PEEK(65000) 86

(im ROM-Betriebssystem)

39 3a. PRINT PEEK(83)

(rechter Rand)

3b. A=83: PRINT PEEK(A) 39

PRINT PEEK(83.3) 39

PRINT PEEK(70000) **ERROR 3** 4.

(Adresse zu groß)

ERKLÄRUNG PLOT (PL.)

Zum Zeichnen eines Punktes.

#### Der Befehl

- 1. wirkt in allen Grafikmodi,
- 2. zeichnet eine Punkt an der hinter PLOT angegebenen Stelle im Grafikfenster,
- 3. enthält die horizontale Position an der ersten Stelle hinter PLOT X, Y,
- 4. enthält die vertikale Position an der zweiten Stelle hinter PLOT X, ∑,
- 5. zeichnet den Punkt in der Farbe und Helligkeit, die durch den vorangehenden COLOR-Befehl bestimmt worden ist,
- 6. ergibt in den Grafikmodi 3 11 nur dann einen sichtbaren Punkt, wenn COLOR ungleich 0 ist,
- 7. setzt den unsichtbaren Graphik-Cursor auf die angegebene Position,
- 8. verwendet als Nullpunkt für die Positionsangaben die linke, obere Bildschirmecke (X=0, Y=0).

(siehe Befehle DRAWTO und COLOR)

PLOT (PL.)

| 100 | GRAPHICS 3   | Grafikmodus 3<br>bei den Farben werden die Anfangswerte des Computers<br>verwendet |
|-----|--------------|--|
| 200 | COLOR 1      | Farbe 1 ist orange   |
| 300 | PLOT 10, 10  | Punkt in orange  |
| 400 | PLOT 15 , 15 | Punkt in orange  |

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CCD 1981

# **ERKLÄRUNG**

# **PLAYER MISSILE GRAFIK 1**

Zur erleichterten Darstellung von bewegten Grafikfiguren ("Player und Missile" – "Spielerfigur und Geschoss") wird durch besondere Einrichtungen im ATARI 400/800 die PM-Grafik benutzt.

Die PM-Grafik erlaubt in jedem Grafikmodus die zusätzliche, bewegte Darstellung von vier Playern und vier, farblich entsprechenden Missiles bzw. von fünf Playern ohne Missiles.

Einschalten der PM-Grafik:

POKE 53277,3

Breite der PM-Objekte:

 $Zum \, Festlegen \, der \, Breite \, werden \, die \, Kennzahlen \, (0 \, und \, 2 = normale, 1 = doppelte \, und \, 2 = normale, 1 = doppelte \, und \, 2 = normale, 1 = doppelte \, und \, 2 = normale, 2 = normale, 3 = normale, 4 = normale$ 

3 = vierfache Breite) in die entsprechenden Adressen geschrieben.

Adressen Player 0-3:

53256 bis 53259

Adressen Missiles 0-3:

53260 bis 53263

Beispiel:

POKE 53257.1

(Player 1 in doppelter Breite)

Startadresse der PM-Daten:

Die Startadresse wird in der Adresse 54279 abgelegt. Sie wird als vielfaches von 256 (Anfang einer Speicher-"page") angegeben. Bei einzeiliger Auflösung muß sie gleichzeitig ein vielfaches von 2048 sein. Bei zweizeiliger Auflösung muß sie gleich-

zeitig ein vielfaches von 1024 sein.

# **ERKLÄRUNG**

# PLAYER MISSILE GRAFIK 1

Vertikale Auflösung einzeilig: POKE 559,46

Jedes Datenbyte ist einer Fernsehzeile zugeordnet. Das Objekt kann aus bis zu 256

Bytes bestehn.

Vertikale Auflösung zweizeilig: POKE 559,62

Jedes Datenbyte ist zwei Fernsehzeilen zugeordnet. Das Objekt kann aus bis zu 128

Bytes bestehn.

Horizontale Position: Die horizontale Position des Objektes wird durch die Kennzahl (0=links und

256=rechts) bestimmt. Diese wird in die entsprechende Adresse geschrieben.

Adressen Player 0-3: 53248 bis 53251

Adressen Missiles 0-3: 53252 bis 53255

Farbeimer für die PM-Objekte

Adressen für Player und Missiles 0-3: 704 bis 707

Vorrang der Darstellungen: Unabhängig von der normalen Grafik kann durch schreiben in die Adresse 623

bestimmt werden, welche Darstellung vor welcher erscheint.

POKE 623,1 : alle Player vor der normalen Grafik POKE 623,4 : normale Grafik vor allen Playern

POKE 623,2 : Player 0 und 1 vor der normalen Grafik, Player 2 und 3 hinter beiden.

POKE 623,8: 2 Farbregister (708 und 709) vor allen Playern, die beiden anderen Farbregister (710 und 711) hinter beiden.

Speicherorganisation der PM-Daten:

Die Anzahl der im Speicher vorhandenen Pages (Seiten zu je 256 Bytes) findet man mit PEEK(106). Die PM-Grafikdaten werden 2048 Bytes tiefer begonnen. Die Seitenzahl der Startadresse wird in Adresse 54279 geschrieben.

| einzeilig   | zweizeilig  | von – bis   |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
|             | Player 3    | 1792 – 2048 |  |
|             | Player 2    | 1536 – 1791 |  |
|             | Player 1    | 1280 – 1535 |  |
|             | Player 0    | 1024 – 1279 |  |
| Player 3    | M3 M2 M1 M0 | 896 – 1023  |  |
| Player 2    | M3 M2 M1 M0 | 768 – 895   |  |
| Player 1    |             | 640 – 767   |  |
| Player 0    | -           | 512 – 639   |  |
| M3 M2 M1 M0 | 1           | 384 – 511   |  |
| ungenutzt   | -           | 0 – 383     |  |

POKE 53279,PEEK(106) – 8 reserviert den Speicherbereich und PMSTART = 256\*PEEK(106) – 8 ist die Listenbasis, von der aus die Speicherbereiche beschrieben werden.

Aufbereitung der PM-Daten:

Jeder Player wird im Speicher als Datenwort von 8 Bits dargestellt. Jede Missile wird als Doppelbit dargestellt. Durch ihre Anordnung im Speicher können die vier Missiles auch wahlweise als 5. Player verwendet werden.

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

1 Byte:

Wertigkeiten 128 64 32 16 8 4 2 1

Eine 1 im jeweiligen Bit wird mit der für den Player gewählten Farbe und Helligkeit dargestellt, eine 0 in der Farbe des Hintergrunds. Die Wertigkeiten für die Bits, die in der Playerfarbe dargestellt sein sollen, werden zu einer Dezimalzahl addiert:

|        | grafische Darstellung | Bitmuster | Dezimalzahl  |  |
|--------|-----------------------|-----------|--------------|--|
| Byte 1 |                       | 00011000  | 16+8=24      |  |
| Byte 2 |                       | 00111100  | 32+16+8+4=60 |  |
| Byte 3 |                       | 00100100  | 32+4=36      |  |

Mit diesem Programmbeispiel wird ein Flugzeug als Player definiert, das mit einem Steuerknüppel an der linken Buchse geführt wird.

| 100         | SETCOLOR 2,0,0  | Hintergrund schwarz  |
|-------------|---|--|
| 200         | X = 130   | horizontale Ausgangsposition für das Flugzeug. Zwischen 48<br>für links und 207 für rechts   |
| 300         | Y == 70   | vertikale Ausgangsposition für das Flugzeug, zwischen 4 für<br>oben und 123 für unten wenn zweizeilig aufgelöst und 8 für<br>oben und 247 für unten wenn einzeilig aufgelöst wird. |
| 400         | A=PEEK(106) -8 : POKE 54279 , A :<br>PMSTART=A*256                  | reserviert Speicherplatz für die PM-Daten  |
| 500         | POKE 559 , 46   | zweizeilige Auflösung  |
| <b>60</b> 0 | POKE 53277, 3   | PM-Grafik einschalten  |
| 700         | POKE 53248 , X  | Player 0 auf Position X setzen   |
| 800         | FOR J=PMSTART+512 TO PMSTART+640 :<br>POKE J , 0 : NEXT J           | Speicherbereich löschen in den PM-Grafik soll  |
| 900         | POKE 704, 88  | Farbe lila für Player 0  |
| 1000        | FOR J=PMSTART+512+Y TO PMSTART<br>+519+Y: READ A: POKE J, A: NEXT J | PM-Daten in den Speicher schreiben   |
| 1100        | DATA 8 , 24 , 49 , 51 , 255 , 48 , 24 , 8                           | PM-Daten des Flugzeugs   |

| 1200 | A = STICK(0)                               |
|------|--|
| 1300 | IF A=15 THEN 1200                          |
| 1400 | IF $A=11$ THEN $X=X-1$ : POKE 53248, X     |
| 1500 | IF $A=7$ THEN $X=X+1$ : POKE 53248, X      |
| 1600 | IF $A = 13$ THEN FOR $J = 10$ TO 0 STEP-1: |
|      | POKE PMSTART+512+Y+J, PEEK(PMSTART         |
|      | +511+Y+J): NEXT J: Y=Y+1                   |
| 1700 | IF $A = 14$ THEN FOR $J = 0$ TO 10:        |
|      | POKE PMSTART+511+Y+J, PEEK(PMSTART         |
|      | +512+Y+J): NEXT J: Y=Y-1                   |

Steuerknüppel 0 lesen und warten bis er bewegt wird: wenn nach links, dann Flugzeug nach links bewegen, wenn nach rechts, dann Flugzeug nach rechts bewegen, wenn nach oben, dann Flugzeug nach oben bewegen

wenn nach unten dann Flugzeug nach unten bewegen

Schleife zum Abfragen des Steuerknüppels.

1800 GOTO 1200

ERKLÄRUNG POINT (P.)

Zum Festlegen der Sektor- und Bytenummern, von denen ab das nächste zu schreibende oder zu lesende Byte auf die Diskette geschrieben oder gelesen wird.

# Der Befehl

- 1. setzt eine zu eröffnende Datei zur Diskette voraus,
- 2. enthält die Nummer des betreffenden Datenkanals hinter #,
- 3. legt die Position fest, ab der innerhalb der Datei geschrieben oder gelesen werden soll,
- 4. setzt den Sektor-Zeiger auf den Wert der ersten Variablen (1 bis 719),
- 5. setzt den Byte-Zeiger auf den Wert der zweiten Variablen (1 bis 124),
- 6. dient dem wahlfreien Zugriff auf den Beginn von Datensätzen oder einzelnen Bytes in einer Datei, indem der Ort des Beginns des Schreib- oder Lesevorganges festgelegt werden kann,
- 7. findet häufig eine Datei auf derselben Diskette vor, in der die notierten Startwerte der Datensätze abgelegt sind.

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

POINT (P.)

| 100 | DIM A\$(40)                 |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 200 | OPEN #1,4,0,"D: DATFIL.DAT" | Dateieröffnung                          |
| 300 | PRINT"SEKTOR # = ";:INPUT X | Eingabe Sektor-Nr.                      |
| 400 | PRINT"BYTE # = ";:INPUT Y   | Eingabe Byte-Nr.                        |
| 500 | POINT # , X , Y             | Zeiger auf gewünschte Lesestelle setzen |
| 600 | INPUT #1; A\$: PRINT A\$    | liest A\$ von Startpunkt bis EOL in A\$ |
| 700 | PRINT : GOTO 300            |   |

Dieses Beispiel setzt voraus, daß die Datei aus dem Beispiel des Befehls **NOTE** auf der Diskette vorhanden ist. Die dort aufgeschriebenen Werte hier verwenden.

RUN SEKTOR # ? 351 BYTE # ? 0

HIER IST OTTO IN FRANKFURT

POKE POKE

Zum Schreiben in eine Speicherzelle.

## Der Befehl

- 1. schreibt in die Speicherzelle, deren Adresse als
  - a. Zahl,
  - b. Variable oder
  - c. zu berechnenden Wert
  - hinter POKE steht,
- schreibt
  - a. die Zahl,
  - b. die Variable oder

den zu berechnenden Wert.

in die Speicherzelle, die (durch Komma getrennt) hinter ihrer Adresszahl steht,

- 3. erwartet eine dezimale Adresszahl zwischen 0 und 65535,
- 4. erwartet einen dezimalen Wert zwischen 0 und 255, um ihn in die angegebene Zelle zu schreiben,
- 5. verändert nur den Inhalt von Speicherzellen im RAM-Bereich.

ATARI BASIC REFERENCE CARD

© CCD 1981

BEISPIELE

**POKE** 

| 1a. POKE 82, | . U |
|--------------|-----|
|--------------|-----|

(linken Rand auf 0)

(rechten Rand auf 30)

ERROR 3

Adresszahl zu groß

ERROR 3

5. 100 PRINT PEEK(65000)

zu schreibender Wert zu groß

200 POKE 65000 , 100 300 PRINT PEEK (65000)

86

Speicherzelle nicht RAM

86 (konnte nicht verändert werden da ROM-Bereich)

ERKLÄRUNG POP

Zur Rückkehr aus einem BASIC-Unterprogramm zu dem aufrufenden Programm, ohne den Befehl RETURN auszuführen.

Wenn aus einem Unterprogramm mit **GOSUB** zu einem **BASIC**-Unterprogramm gesprungen wird, wird in dem sogenannten "Stack-Speicher" die Zeilennummer gespeichert, an der das Hauptprogramm verlassen wurde. Am Ende des Unterprogramms bewirkt der Befehl **RETURN** die Rückkehr zum Hauptprogramm und dessen Fortsetzung bei der gespeicherten Zeilennummer (Normalfall).

Soll nun von einer beliebigen Stelle des Unterprogrammes zum Hauptprogramm zurückgesprungen werden (jedoch nicht zu der Zeile, an der das Hauptprogramm verlassen wurde), muß der Sprung mit den Befehlen **POP** und **GOTO** ausgeführt werden.

Die Befehle POP und RETURN entfernen jeweils die gespeicherte Zeilennummer aus dem Stack-Speicher.

- Für jedes GOSUB, das nicht über RETURN zum Hauptprogramm zurückführt, muß ein POP-Befehl gegeben werden.
- Der POP-Befehl muß sich im Zuge des weiteren Programmablaufes hinter GOSUB befinden, um wirksam zu werden.

# **POSITION (POS.)**

# **ERKLÄRUNG**

Zum Setzen des unsichtbaren Grafik-Cursors oder des Text-Cursors auf eine bestimmte Stelle des Bildschirms.

#### Der Befehl

- 1. wirkt in allen Grafikmodi (0-11) und Textmode,
- stellt den unsichtbaren Grafik-Cursor oder den Text-Cursor an die hinter POSITION angegebene Stelle auf den Bildschirm,
- 3. enthält die horizontale Position an der ersten Stelle hinter POSITION X, Y,
- 4. enthält die vertikale Position an der zweiten Stelle hinter POSITION X , Y,
- 5. wird in der Regel von dem Befehl PRINT gefolgt,
- 6. bewegt den Cursor erst, wenn ein Ein- oder Ausgabebefehl, der den Bildschirm betrifft, ausgeführt wird,
- 7. verwendet als Nullpunkt für die Positionsangaben die linke, obere Bildschirmecke (X=0, Y=0).

# PRINT (PR oder?)

# **ERKLÄRUNG**

Zur Ausgabe von Informationen auf den Bildschirm oder zu anderen Ausgabegeräten (siehe Befehl LPRINT).

# Es können ausgegeben werden:

- 1. Texte aus Buchstaben und Zeichen im Klartext (z.B. "Otto"),
- 2. Texte aus Buchstaben und Zeichen als Stringvariablen (z.B. A\$),
- 3. Zahlenwerte aus Variablen (z.B. A),
- 4. Zahlenwerte als Ergebnis eines Rechenvorganges (z.B. A+B),
- 5. Leerzeilen (nur PRINT angeben),
- 6. Ausgaben an andere Ausgabegeräte als den Bildschirm (siehe OPEN/CLOSE),
- 7. Cursorbewegungen,
- 8. Bildschirmlöschung,
- 9. Sonderzeichen (Summer, EOF etc., siehe ATASCII-Tabelle).

Jedes PRINT leitet eine neue Zeile ein. Soll in derselben Zeile weitergemacht werden, wird mit

- 10. ; an der folgenden Stelle derselben Zeile weitergedruckt,
- 11. , an der nächsten Tabulator-Position (siehe Taste TAB) ) weitergedruckt.

ERKLÄRUNG Pseudo-Grafik

Der Teil des Zeichensatzes, dessen ATASCII-Codezahlen zwischen 0 und 31 ("Steuerzeichen") liegen, bzw. 96 oder 123 sind. Er enthält Zeichen wie z.B. Balken verschiedener Dicke für waagerechte und senkrechte Verwendung, die Spielkartensymbole Kreuz. Pik, Herz und Karo usw.

#### Die Zeichen können

- 1. über den Befehl PRINT ausgegeben werden,
- 2. über Buchstaben- bzw. Punkt-, Komma-, oder Semikolon.Tasten eingegeben werden, wenn gleichzeitig die Taste CTRL gedrückt wird (siehe auch hinterer Deckel des Handbuches),

#### Die Tasten können

- 3. auf Dauer umgeschaltet werden, wenn gleichzeitig die Tasten CTRL und CAPS/LOWR gedrückt werden,
- 4. wieder auf kleine Buchstaben zurückgeschaltet werden, wenn die Taste CAPS/LOWR gedrückt wird,
- wieder auf große Buchstaben zurückgeschaltet werden, wenn gleichzeitig die Tasten SHIFT und CAPS/LOWR gedrückt werden,
- 6. verwendet wird die Pseudografik u.a. für die einfache Herstellung von Textumrandungen.

ERKLÄRUNG PTRIG

Zum Feststellen, ob der Druckknopf eines Drehreglers gedrückt ist.

## Der Befehl

- 1. erlaubt die Auswahl eines der acht möglichen Drehregler, die jeweils zu zweit (von links nach rechts) an die vier Buchsen an der Vorderseite des Computers angeschlossen werden,
- 2. erwartet dazu
  - a, eine Zahl,
  - b. eine Variable oder
  - c. einen zu berechnenden Wert
  - zwischen 0 und 7 (von links nach rechts) in der Klammer hinter PTRIG,
- 3a. findet die Zahl 0, wenn der Knopf gedrückt ist,
- 3b. findet die Zahl 1, wenn der Knopf nicht gedrückt ist.

ATAR) BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

# ERKLÄRUNG

Zur Ausgabe eines Bytes über einen eröffneten Datenkanal.

#### Der Befehl

- 1. setzt einen mit OPEN eröffneten Datenkanal voraus (Kennzahl 8, 12 oder 9),
- 2. muß mit # und der Nummer des Datenkanals versehen werden, über den ausgegeben werden soll,
- gibt ein Byte aus (8-Bit-Parallelwort, entspricht einer Zahl zwischen 0 und 255), das a) eine Zahl.
  - b) eine Variable
  - c) oder ein zu berechnender Wert sein kann.

(siehe Befehl GET)

ERKLARUNG

Zum Umschalten der Winkelfunktionen auf das Bogenmaß.

Der Befehl

- 1. schaltet die Winkelfunktionen auf das Bogenmaß (Kreisumfang entspricht zweimal  $\pi$ ),
- 2. wird nicht aufgehoben, wenn die Taste SYSTEM RESET gedrückt wird,
- 3. ist eingeschaltet, wenn der Coputer eingeschaltet wird.

Zur Zuweisung von Werten, die aus einer DATA-Liste gelesen werden, zu Variablen.

#### Der Befehl

- 1. liest nacheinander die durch Kommas getrennten Werte oder Zeichen aus den **DATA**-Zeilen in eine oder mehrere, durch Kommas getrennte Variablen, die hinter **READ** angegeben werden,
- 2. stellt bei jedem Lesen eines Wertes oder Zeichens den READ/DATA-Zeiger um eins weiter (siehe Befehl RESTORE),
- 3. erwartet, daß nicht mehr Werte durch **READ** gelesen werden sollen, als in der **DATA**-Liste noch vorhanden sind (Listenende markieren),
- 4. erwartet, daß die Variablenart hinter READ den zu lesenden Werten entspricht,
- 5. wird in der Regel programmiert (dabei kann die DATA-Liste irgendwo im Programm stehen),
- 6. kann auch direkt eingegeben werden (dabei muß eine zu lesende **DATA**-Zeile bereits vorher im Programm ausgeführt worden sein),
- 7. läßt hinter DATA als zu lesende Daten keine Kommas zu; Anführungszeichen werden ausgegeben.

# **REM (R. oder .LEERTASTE)**

# **ERKLARUNG**

Zur Darstellung von Erläuterungen ("REMARKS") im Programm.

#### Der Befehl

- 1. erlaubt die Darstellung von Erläuterungen in normalen BASIC-Zeilen,
- 2. verhindert die Bearbeitung des Teiles der BASIC-Zeile, der hinter REM steht,
- kann auch dazu verwendet werden, beim Austesten eine BASIC-Zeile durch davorsetzen von REM zu sperren, ohne sie zu löschen,
- 4. wird jedoch beim Auslisten mit ausgegeben,
- 5. kann nur programmiert werden.

# ERKLÄRUNG RESTORE (RES.)

Zum Setzen des READ/DATA-Zeigers auf die DATA-Zeile, mit der der Lesevorgang beginnen soll (siehe Befehl READ/DATA).

## Der Befehl

- setzt den READ/DATA-Zeiger auf den ersten Wert in der ersten DATA-Zeile des Programms, wenn nur RESTORE allein angegeben wird,
- setzt den READ/DATA-Zeiger auf den ersten Wert der DATA-Zeile, deren Zeilennummer hinter RESTORE angegeben wird,
- 3. erlaubt den wiederholten Gebrauch derselben DATA-Liste,
- 4. erlaubt das gezielte, schnelle Auffinden von Daten in einer DATA-Liste, wenn die Zeilennummer bekannt ist, in der der Wert steht.

Zum Beenden einer Zeile bei der Eingabe.

#### Die Taste

- beendet die Eingabe einer BASIC-Zeile bei der Programmeingabe; ihre Funktion ist hier mit POKE 764,12 programmierbar; danach erscheint "READY", die Ausführung erscheint eine Zeile unter der Meldung READY,
- 2. beendet eine Zeile bei der Direkteingabe; danach erscheint "READY" nicht,
- beendet eine Eingabe während der Programmdurchführung als Antwort auf den Befehl INPUT; danach wird mit der Programmdurchführung fortgefahren,
- 4. hat im ATASCII-Code die Bezeichnung EOL ("END-OF-LINE") und die Codezahl 155,
- 5. bringt den Cursor nach Abschluß der Zeile zum Beginn der folgenden Zeile.

(siehe Betriebsarten und BASIC Zeilen-Format)

ERKLÄRUNG RND

Zum Erzeugen einer Zufallszahl.

# Die Funktion

- 1. erzeugt eine Zufallszahl zwischen 0 und 1,
- 2. erzeugt nie eine 1,
- 3. benötigt in der Klammer hinter RND immer eine Dummy-Variable oder -Zahl, die aber ohne Einfluß bleibt,
- 4. wird häufig in Spielprogrammen in Verbindung mit anderen BASIC-Statements als Würfel verwendet.

ERKLÄRUNG RUN (RU.)

#### Der Befehl

- 1. beinhaltet CLR und RESTORE,
- 2. setzt den Stack zurück (siehe Befehle FOR/NEXT und GOSUB),
- 3. schliesst alle offenen Datenkanäle und schaltet alle Tongeneratoren aus,
- 4. beginnt die Programmdurchführung eines gespeicherten Programmes, wenn nach **RUN** keine Dateiangaben gemacht worden sind oder
- 5. beginnt die Programmdurchführung, nachdem das Programm von dem hinter **RUN** in den Datei angaben bezeichneten Datei geladen worden ist, wenn das betreffende Programm mit **SAVE** gespeichert worden war,
- 6. kann das Programm nur bei der niedrigsten Zeilennummer starten (siehe Befehl GOTO),
- 7. kann programmiert werden.

Die Programmdurchführung läuft bis zu einem STOP- oder END-Befehl, bis zu einem Fehler (siehe Befehl TRAP) oder bis die Tasten BREAK oder SYSTEM RESET gedrückt wurden.

ERKLÄRUNG SAVE (S.)

Zum Schreiben eines im Speicher stehenden Programmes in übersetzter Form zum Kassettenrekorder oder zur Diskettenstation.

## Der Befehl

- 1. verändert ein im Speicher stehendes Programm samt Variablen nicht,
- 2. schreibt das Programm in übersetzter Form (Tokenformat) (siehe Befehle CSAVE und LIST),
- 3. gibt an die Kassette aus, wenn "C: " hinter SAVE angegeben wurde,
- 4. gibt an die Diskette aus, wenn "D:" hinter SAVE angegeben wurde,
- 5. muß für die Diskette mit einem Programmnamen versehen werden.
- 6. wird in der Regel direkt eingegeben,
- 7. kann auch programmiert werden,
- 8. schreibt langsamer als CSAVE, weil die Pausen zwischen den Daten-Blöcken länger sind.

# **ERKLÄRUNG**

Zum Festlegen der Farbe und Helligkeit, die in einem bestimmten Farbregister ("Farbeimer") gespeichert werden soll.

#### Der Befehl

- 1. füllt die Farbregister ("Farbeimer") mit den gewünschten Farb- und Helligkeitswerten (bereits dargestellte farbige Bildteile verändern ihre Farbe durch nachträgliches Ändern der Werte im Farbregister),
- 2. wirkt in allen Grafikmodi.
- 3. enthält die Kennzahlen für
  - a. das Farbregister (0 bis 4) an erster Stelle
  - b. die Farbe (0 bis 15) an zweiter Stelle
  - c. die Helligkeit (gerade Zahl von 0=dunkel bis 14=hell) an dritter Stelle
  - hinter SETCOLOR a, b, c,
- 4. die folgenden Anfangswerte werden vom Computer in die Farbregister geschrieben
  - a. SETCOLOR 0, 2, 8

- (orange),
- b. SETCOLOR 1, 12, 10

(hellgrün), (dunkelblau), Hintergrundfarbe im Grafikmode 0 und für alle Textfenster

d. SETCOLOR 3, 4, 6

SETCOLOR 2,9,4

- (rot),
- e. SETCOLOR 4, 0, 0

(schwarz). Randfarbe im Grafikmode 0 bzw. Hintergrundfarbe des Grafikfensters

(Diese Farben werden automatisch nach dem Einschalten des Computers und nach Betätigung der Taste SYSTEM RESET gesetzt. Siehe auch Befehle **GRAPHICS 0-11** und **COLOR**.)

ATARI BASIC REFERENCE CARD

c.

ERKLÄRUNG

Zum Feststellen des Vorzeichens einer Zahl.

## Die Funktion

- 1. stellt das Vorzeichen fest von
  - a. einer Zahl
  - b. einer Variablen oder
  - c. einem zu berechnenden Wert,
- 2. ergibt -1, wenn der Wert in Klammern kleiner als 0 ist,
- 3. ergibt 0, wenn der Wert in Klammern gleich 0 ist,
- 4. ergibt +1, wenn der Wert in Klammern größer als 0 ist.

Taste SHIFT

# **ERKLÄRUNG**

Zum Umschalten der Funktion einiger Tasten (erste Umschaltebene).

Wird die Taste SHIFT gleichzeitig gedrückt mit

- einer Buchstabentaste, wenn auf Kleinbuchstaben geschaltet war, so wird der entsprechende Großbuchstabe dargestellt,
- 2. der Taste TAB, so wird an die Cursorfunktion eine Tabulatormarke gesetzt,
- 3. der Taste CLEAR, so wird der Bildschirm gelöscht,
- 4. der Taste INSERT, so wird an der Cursorposition eine Leerzeile eingeschoben; der restliche Bildschirminhalt wird nach unten verschoben; dabei geht die Zeile am unteren Rand verloren,
- 5. der Taste DELETE BACK'S, so wird die Zeile an der Cursorposition entfernt; der Rest des Bildschirminhalts rückt eine Zeile nach oben.

ERKLÄRUNG

Zum Errechnen des Sinus.

## Die Funktion

- 1. errechnet den Sinus
  - a. der Zahl,
  - der Variablen oder
  - c. des zu berechnenden Wertes,

die,der in der Klammer hinter SIN steht,

- 2. ergibt immer Werte zwischen -1 und +1,
- 3. kann den Winkel im Bogenmaß oder in Grad verarbeiten.

(siehe Befehle DEG und RAD)

ERKLÄRUNG SOUND (SO.)

Zum Erzeugen von Tönen, Klängen und Geräuschen.

#### Der Befehl

- 1. erlaubt die Anwahl eines der vier vorhandenen Tongeneratoren durch die erste Zahl (0 bis 3) hinter SOUND,
- 2. erlaubt die Steuerung der Tonhöhe durch die zweite Zahl (0≙hoch bis 255≙tief) hinter SOUND,
- 3. erlaubt die Steuerung des Verzerrungsgrades des Tones durch die dritte Zahl (0 bis 14) hinter SOUND,
- erlaubt die Steuerung der Lautstärke durch die vierte Zahl (1≙leise bis 15≙laut) hinter SOUND,
- gestattet das Ausschalten des angewählten Tongenerators durch einen neuen SOUND-Befehl mit der Lautstärke 0;
   sollen alle Tongeneratoren gleichzeitig ausgeschaltet werden, wird der Befehl END benutzt,
- 6. erlaubt die gleichzeitige Benutzung aller vier Tongeneratoren.

Es können die genannten Zahlen an allen vier Stellen durch Variablen oder zu berechnende Werte ersetzt werden. Die Töne können über den Lautsprecher des FS-Gerätes gehört, und beim ATARI 800 zusätzlich an der Monitorbuchse abgenommen werden.

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

# **ERKLARUNG**

Mit den vier Tongeneratoren können musikalische Noten gespielt werden, wenn für die zweite Zahl hinter SOUND die entsprechenden Werte eingesetzt werden. POKE 53768,1 bzw. POKE 53768,4 verschieben den Tonbereich nach unten bzw. oben.

| Tonhöhe  | Zahl | Tohnhöhe  | Zahl | Tonhöhe  | Zahl |
|----------|------|-----------|------|----------|------|
| tiefes C | 243  | kleines C | 121  | hohes c' | 60   |
| Cis      | 230  | cis       | 114  | cis'     | 57   |
| D        | 217  | ď         | 108  | ď′       | 53   |
| Dis      | 204  | dis       | 102  | dis'     | 50   |
| E        | 193  | е         | 96   | e'       | 47   |
| F        | 182  | f         | 91   | f'       | 45   |
| Fis      | 173  | fis       | 85   | fis'     | 42   |
| G        | 162  | g         | 81   | g'       | 40   |
| Gis      | 153  | gis       | 76   | gis'     | 37   |
| Α        | 144  | а         | 72   | a′       | 35   |
| Ais      | 136  | ais       | 68   | ais'     | 33   |
| Н        | 128  | h         | 64   | h'       | 31   |
| С        | 121  | c'        | 60   | c''      | 29   |

ERKLÄRUNG SQ

Zum Errechnen der Quadratwurzel einer Zahl.

Die Funktion

- 1. errechnet die Quadratwurzel der Zahl, die in der Klammer hinter SQR steht,
- 2. setzt voraus, daß der Wert in Klammern positiv ist.

ERKLÄRUNG

Speicherbereich im Computer, in dem von der CPU u. a. beim Einsprung in Unterprogramme die Rücksprungadressen abgelegt werden.

## Der Stack

- 1. liegt beim ATARI 400/800 im Speicherbereich zwischen 100 und 1FF (Hexadezimal) bzw. 256 und 511 (dezimal),
- 2. wird von der CPU mit Hilfe eines eigenen Zählers (des Stackpointers) beschrieben und gelesen,
- 3. wird von der höchsten Speicherstelle nach tieferen fortschreitend beschrieben und gelesen,
- 4. arbeitet nach dem Prinzip "als Erster hinein, als Letzter hinaus",
- 5. übernimmt beim Einsprung in ein Unterprogramm die Rücksprungadresse, damit nach abgearbeitetem Unterprogramm das Hauptprogramm an der richtigen Stelle fortgesetzt werden kann,
- enthält noch die alte Rücksprungadresse, wenn ein Unterprogramm nicht mit dem vorgesehenem Befehl (RTS bzw. RETURN) verlassen wurde, was bei geschachtelten Unterprogrammen beim nächsten RTS- bzw. RETURN-Befehl mit einem Rücksprung zur falschen Stelle endet (siehe Befehl POP),
- 7. kann zur Übergabe von Parametern zwischen Unterprogrammen benutzt werden (siehe Befehl USR).

ERKLARUNG STATUS (ST.)

Zum Feststellen des Betriebszustandes eines Datenkanals (z.B. mit dem Kennzeichen "D:", "P:" oder "R:").

## Der Befehl

- 1. setzt einen eröffneten Datenkanal voraus,
- 2. verwendet die Nummer des Datenkanals hinter #,
- 3. liest die Kennzahl des in dem genannten Datenkanal aufgetretenen Fehlers in die Variable,
- 4. erkennt Fehler im Zusammenhang mit
  - a. der Diskettenstation,
  - b. dem Drucker,
  - c. dem Schnittstellenumsetzer.

(siehe ERROR)

ERKLARUNG STICK

Zum Feststellen der Stellung eines Steuerknüppels.

#### Der Befehl

- erlaubt die Auswahl eines der vier möglichen Steuerknüppel, die von links nach rechts an die vier Buchsen an der Vorderseite des Computers angeschlossen werden,
- 2. erwartet dazu
  - a. eine Zahl.
  - b. eine Variable oder
  - c. einen zu berechnenden Wert
  - zwischen 0 und 3 (von links nach rechts) in der Klammer hinter STICK,
- 3. findet die angegebene Zahl, wenn der Steuerknüppel in die angegebene Richtung gedrückt wird:
  - 15 in Ruhe
  - 14 nach vorn
  - 13 zurück
  - 7 nach rechts
  - 11 nach links
  - 6 rechts vorn
  - 10 links vorn
  - 9 links zurück
  - 5 rechts zurück

ATARI BASIC REFERENCE CARD

€ CCD 1981

ERKLÄRUNG STOP (STO.)

Zur Unterbrechung der Programmausführung an dieser Stelle.

## Der Befehl

- 1. unterbricht die Programmausführung an dieser Stelle,
- 2. löscht das Programm und die Variablen nicht,
- 3. läßt Datenkanäle, Tongeneratoren und Grafikmodus unverändert,
- 4. wird im Programm beim Austesten verwendet,
- 5. kann nur programmiert werden (siehe Taste BREAK),
- 6. kann wieder rückgängig gemacht werden (siehe Befehl CONT),
- 7. gibt nach der Programmunterbrechung die Zeile an, in der das Programm angehalten hat,
- 8. gibt die Tastatur wieder für den Benutzer zur Programmierung frei.

ERKLÄRUNG STR\$

Zum Umwandeln einer Zahl in eine String-Variable.

### Die Funktion

- 1. macht eine String-Variable aus der Zahl, die in der Klammer hinter STR\$ steht,
- 2. kann wie eine String-Variable behandelt werden,
- 3. darf in einer Vergleichsoperation nur einmal vorkommen.

(siehe Befehl VAL)

ERKLÄRUNG STRIG

Zum Feststellen, ob der Feuerknopf eines Steuerknüppels gedrückt ist.

#### Der Befehl

- erlaubt die Auswahl eines der vier möglichen Steuerknüppel, die von links nach rechts an die vier Buchsen an der Vorderseite des Computers angeschlossen werden,
- 2. erwartet dazu
  - a. eine Zahl,
  - b. eine Variable oder
  - c. einen zu berechnenden Wert

zwischen 0 und 3 (von links nach rechts) in der Klammer hinter STRIG,

- 3. findet die Zahl
  - a. 0, wenn der Feuerknopf gedrückt ist,
  - b. 1, wenn der Feuerknopf nicht gedrückt ist.

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

## STRING-VARIABLEN

Variablen sind die Namen des Inhaltes von Speicherplätzen. Der Inhalt eines solchen Speicherplatzes kann mit Hilfe des Variablennamens gelesen, beschrieben oder verändert werden.

Variablennamen dürfen bis zu 120 Zeichen lang sein, müssen mit einem Buchstaben beginnen und dürfen nur Grossbuchstaben und Ziffern enthalten. Es sollen keine **BASIC**-Befehlsworte als erster Teil des Namens verwendet werden.

Es können insgesamt bis zu 128 Variablennamen aller Variablenarten zugewiesen werden.

- Eine STRING-VARIABLE enthält Text (z.B. "Otto"), also Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen ("STRING"). Ihr Name endet immer mit \$, sie muss "dimensioniert" werden (siehe Befehl DIM).
- In einer STRING-VARIABLEN k\u00f6nnen nur soviele Zeichen abgelegt werden, wie mit dem DIM-Befehl vorgegeben wurde.
- 3. Der Variablenname kann bei der Ausgabe mit einem PRINT-Befehl wie ein Text behandelt werden.
- 4. Es können Untermengen angesprochen und String-Verknüpfungen durchgeführt werden

## Strings teilen

Zum Herstellen einer Teilstringvariablen aus einer Stringvariablen.

#### Der Befehl

- 1. erzeugt eine Teilstringvariable aus der angegebenen Stringvariablen,
- 2. beginnt den Teilstring an der Stelle des Strings, die durch die Zahl in Klammern hinter dem Stringnahmen angegeben wird,
- 3. beendet den Teilstring
  - a. an der Stelle des Strings, die durch die zweite Zahl in der Klammer hinter dem Stringnahmen angegeben wurde oder
  - b. am Ende des Strings, wenn in der Klammer eine zweite Zahl nicht angegeben wurde,
- 4. kann wie eine Stringvariable behandelt werden,
- 5. wird häufig verwendet, um eine Stringvariable Schritt für Schritt in einzelne Zeichen zu zerlegen.

## Strings verbinden

### **ERKLÄRUNG**

Zum Anhängen einer Teilstringvariablen an eine andere.

- Das ATARI-BASIC kennt hierfür keinen eigenen Befehl, sondern weist der ersten Stringvariablen hinter deren Ende die zweite Stringvariable zu.
- 2. Die verwendeten Teilstringvariablen müssen dimensioniert worden sein.
- 3. Es ist zulässig, mehrfach Teilstrings an dieselbe String-Variable anzuhängen.

(siehe Befehl DIM)

(Vorsicht bei der Zuweisung von Teilstrings die ein Vielfaches der Länge von 128 haben. Hier können Fehler auftreten.)

Zum Vergleichen von Stringvariablen oder Textkonstanten.

- Das ATARI-BASIC kennt hierfür keinen eigenen Befehl, sodern vergleicht Stringvariablen oder Texte mit Hilfe von logischen Operatoren Zeichen für Zeichen.
- Dazu wird der Vergleich bei den jeweils ersten Zeichen begonnen und die ATASCII-Codes der beiden Zeichen werden verglichen. Durch den Aufbau des ATASCII-Codes werden auf diese Weise lexikalische Sortierungen möglich; der "kleinere String" bzw. Text kommt dabei an die erste Stelle.
- 3. Wer "größer" bzw. "kleiner" ist als der Andere, wird bei dem ersten Zeichen untersucht, an dem sich die Strings unterscheiden; dabei ist der ATASCII-Code des Zeichens maßgebend. So sind:
  - a. Ziffern und Zeichen "kleiner als" Buchstaben,
  - b. große Buchstaben "kleiner als" Kleinbuchstaben,
  - c. generell die Zeichen "kleiner als" andere, deren ATASCII-Codezahl die kleinere ist.

# TASTE SYSTEM RESET

Zum Abbruch des Programmes in diesem Augenblick ("Warmstart").

#### Die Taste

- 1. bricht die Programmausführung im Augenblick des Drückens ab,
- 2. löscht das Programm und die Variablen nicht,
- 3. schliesst die Datenkanäle und schaltet die Tongeneratoren ab,
- 4. setzt den Grafikmodus auf 0 und löscht damit den Bildschirm,
- 5. setzt den Computer auf seine Anfangswerte (Randeinstellung, Grossbuchstaben, nicht invertierte Zeichendarstellung, Farbe usw.),
- 6. gibt die Tastatur nach dem Warmstart wieder für den Benutzer frei ("READY"),
- 7. führt in der Betriebsart "Bildschirmdarstellung" zu BASIC zurück,
- 8. kann zum "Zurückholen eines ausgestiegenen Rechners" benutzt werden.

ERKLÄRUNG Taste TAB

Zum Bedienen der Tabulator-Funktion.

- Nach dem Einschalten oder dem Drücken der Taste SYSTEMRESET werden vom Computer Tabulatormarken auf die Spalten 7, 15, 23, 31, und 39 gesetzt.
- 2. Wird nur die Taste TAB gedrückt, so springt der Cursor nach der jeweils folgenden Tabulatormarke.
- 3. Wird bei gedrückter Taste CTRL die Taste TAB gedrückt, so wird die Tabulatormarke, auf der der Cursor steht, gelöscht.
- 4. Wird bei gedrückter Taste SHIFT die Taste TAB gedrückt, so wird an der Cursorposition eine Tabulatormarke gesetzt.
- 5. Zum Programmieren der Tabulator-Funktionen wird der Befehl PRINT"TASTE ESC TAB-FUNKTION" mit der entsprechenden Anzahl von Leertasten verwendet für
  - a. das Springen zur folgenden Marke Symbol D
  - b. für das Löschen einer Marke Symbol ⇐
  - c. für Setzen einer Marke →

innerhalb der Anführungszeichen werden die angegebenen Grafikzeichen geschrieben. Die Taste ESC muß vor jeder Tab-Funktion erneut gedrückt werden.

6. Die Standardwerte sollten gelöscht werden, bevor andere Marken verwendet werden.

ERKLÄRUNG Tabulator

Eine Einrichtung, die es ermöglicht, aufeinanderfolgende Zeilen als Textspalten anzuordnen, ohne daß zwischen den Textteilen einer Zeile Leerzeichen ausgegeben werden müssen.

Dazu gibt es die folgenden Methoden:

Der Cursor wird innerhalb der Zeile auf den Beginn der nächsten Spalte ("Tabulatormarke") gesetzt durch

- 1. den Befehl POSITION oder
- 2. die Taste TAB, die auch programmiert werden kann,

und dann der folgende Teil der Zeile mit dem Befehl **PRINT** ausgegeben. (siehe Taste TAB), Befehl **POSITION** 

- 3a. verändern des Wertes in der Speicherstelle 85, die die horizontale Cursorposition enthält,
- 3b. verändern des Wertes in der Speicherzelle 84, die die vertikale Cursorposition enthält.

ERKLÄRUNG TRAP (T.)

Zur Verhinderung eines Programmabbruchs bei der Programmdurchführung wenn ein Fehler aufgetreten ist.

#### Der Befehl

- 1. verhindert den Programmabbruch im Fehlerfall,
- 2. leitet die weitere Programmdurchführung zu der **BASIC**-Zeile um, deren Zeilennummer hinter **TRAP** angegeben wird ("bedingter Sprung" zur Fehlerbehandlung),
- 3. muß vor der Stelle im Programm stehen, an der der Fehler auftreten kann ("Einschalten" der Fehlerbehandlung),
- 4. muß nach jedem Fehlerfall erneut durchlaufen werden, damit er wieder wirksam wird ("Wiedereinschalten" der Fehlerbehandlung),
- wird durch TRAP mit einer Zeilenzahl zwischen 32767 und 65535 unwirksam ("Ausschalten der Fehlerbehandlung"),
- 6. kann auch direkt eingegeben werden,
- 7. die Fehlerkennzahl eines aufgetretenen Fehlers findet man mit: PRINT PEEK(195).
- 8. Die Zeilennummer, in der der Fehler auftrat, findet man mit: PRINT 256 \* PEEK(187) + PEEK(186).

ERKLÄRUNG USR

Zum Aufruf eines in Maschinensprache geschriebenen Unterprogrammes durch ein BASIC-Programm.

#### Der Befehl

- lässt den Rechner ein Maschinenprogramm ab der Startadresse ausführen (erster Wert in der Klammer hinter USR),
- 2. gestattet die Übergabe von mehreren Zahlen zwischen 0 und 65535 an das Maschinenprogramm (zweiter und folgende Werte in der Klammer hinter **USR**, durch Kommata getrennt),
- gestattet die Rückgabe eines Ergebnisses an das BASIC-Programm über die numerische Variable vor USR (oder Speicherzellen 212 und 213),
- 4. gibt an das aufrufende BASIC-Programm zurück, sobald das Maschinenprogramm mit RTS beendet wird,
- 5. kann auch direkt eingegeben werden.

Ist der Beginn des Maschinenprogrammes im Speicher bekannt, wird der Dezimalwert der Speicherstelle als Adresse angegeben. Ist das Maschinenprogramm als STRING abgelegt, wird als Beginn die Adresse des STRINGS angegeben (siehe Befehl ADR).



Zum Umwandeln einer String-Variablen in eine Zahl.

### Die Funktion

- 1. macht eine Zahl aus dem ersten Ziffernteil der String-Variablen, die in der Klammer hinter VAL steht, wenn
  - a. das erste Zeichen eine Ziffer ist oder
  - b. die String-Variable mit einer Fliesskommazahl beginnt,
- 2. ergibt die Fehlermeldung 18, wenn das erste Zeichen keine Ziffer ist,
- 3. wird auch verwendet, um mit in String-Variablen enthaltenen Zahlen rechnen zu können.

(siehe Befehl STR\$)

## TASTE VIDEOUMKEHR

Zur Vertauschung ("Invertierung") der hellen und dunklen Bildpunkte der dargestellten Zeichen auf dem Bildschirm im Grafikmodus 0.


- 1. Beim Einschalten des Computers werden die Zeichen normal (hell auf dunklem Grund) dargestellt.
- 2. Wird bei ausgeschalteter Videoumkehr die Taste mit dem ATARI-Zeichen gedrückt, werden weitere Zeichen invertiert (dunkel auf hellem Grund, Videoumkehr) dargestellt.
- Wird bei eingeschalteter Videoumkehr die Taste mit dem ATARI-Zeichen gedrückt, werden weitere Zeichen normal dargestellt.
- 4. Videoumkehr kann mit dem PRINT-Befehl programmiert werden.
- 5. Die Darstellung der invertiert eigegebenen Zeichen kann auf verschiedene Weise dargestellt werden:
  - a) POKE 755,0 stellt alle Zeichen nicht invertiert dar.
  - b) POKE 755,1 stellt alle Zeichen als dunklen Zwischenraum dar.
  - c) POKE 755,2 stellt alle Zeichen invertiert dar ( wie nach dem Einschalten des Computers).
  - d) POKE 755,3 stellt alle Zeichen als hellen Zwischenraum dar.
  - e) addiert man zu den zu speichernden Werten der Punkte a bis d jeweils 4, so stehen alle Zeichen auf dem Kopf.
- 6. BASIC-Befehlsworte dürfen nur normal eingegeben werden.

ERKLÄRUNG XIO (X.)

Zur Ein- und Ausgabe bei Sonderaufgaben und im Grafikbereich.

#### Der Befehl

- 1. erlaubt z.B. bei der Benutzung von **DOS** die Verwendung als:
  - a. OPEN.
  - b. CLOSE.
  - c. PUT.
  - d. GET.
  - e. Menü Funktion.
  - f. POINT,
  - g. NOTE,
  - h. Statusabfrage (über die Fehlermeldung),
- 2. erlaubt bei der Benutzung der Farbgrafik die Verwendung als:
  - a. Draw Line (siehe Befehl DRAWTO),
  - b. FILL (siehe Befehl XIO18; dieser Befehl ist nur in der XIO-Form möglich),
- verbindet die Kennummer der Sonderaufgabe mit der Nummer des Datenkanals und dem Namen der infrage kommenden Datei.
- 4. verarbeitet die Kennummer der Sonderaufgabe auch als Variable,
- 5. verarbeitet die Dateiangabe auch als String-Variable.



ERKLÄRUNG POP

Zur Rückkehr aus einem BASIC-Unterprogramm zu dem aufrufenden Programm, ohne den Befehl RETURN auszuführen.

Wenn aus einem Unterprogramm mit **GOSUB** zu einem **BASIC**-Unterprogramm gesprungen wird, wird in dem sogenannten "Stack-Speicher" die Zeilennummer gespeichert, an der das Hauptprogramm verlassen wurde. Am Ende des Unterprogramms bewirkt der Befehl **RETURN** die Rückkehr zum Hauptprogramm und dessen Fortsetzung bei der gespeicherten Zeilennummer (Normalfall).

Soll nun von einer beliebigen Stelle des Unterprogrammes zum Hauptprogramm zurückgesprungen werden (jedoch nicht zu der Zeile, an der das Hauptprogramm verlassen wurde), muß der Sprung mit den Befehlen **POP** und **GOTO** ausgeführt werden.

Die Befehle POP und RETURN entfernen jeweils die gespeicherte Zeilennummer aus dem Stack-Speicher.

- Für jedes GOSUB, das nicht über RETURN zum Hauptprogramm zurückführt, muß ein POP-Befehl gegeben werden.
- 2. Der **POP**-Befehl muß sich im Zuge des weiteren Programmablaufes hinter **GOSUB** befinden, um wirksam zu werden.

## **POSITION (POS.)**

### **ERKLÄRUNG**

Zum Setzen des unsichtbaren Grafik-Cursors oder des Text-Cursors auf eine bestimmte Stelle des Bildschirms.

#### Der Befehl

- 1. wirkt in allen Grafikmodi (0-11) und Textmode,
- stellt den unsichtbaren Grafik-Cursor oder den Text-Cursor an die hinter POSITION angegebene Stelle auf den Bildschirm,
- 3. enthält die horizontale Position an der ersten Stelle hinter POSITION [X], Y,
- 4. enthält die vertikale Position an der zweiten Stelle hinter **POSITION** X , ∑,
- 5. wird in der Regel von dem Befehl PRINT gefolgt,
- 6. bewegt den Cursor erst, wenn ein Ein- oder Ausgabebefehl, der den Bildschirm betrifft, ausgeführt wird,
- 7. verwendet als Nullpunkt für die Positionsangaben die linke, obere Bildschirmecke (X=0, Y=0).

Zur Ausgabe von Informationen auf den Bildschirm oder zu anderen Ausgabegeräten (siehe Befehl LPRINT).

Es können ausgegeben werden:

- 1. Texte aus Buchstaben und Zeichen im Klartext (z.B. "Otto"),
- 2. Texte aus Buchstaben und Zeichen als Stringvariablen (z.B. A\$),
- 3. Zahlenwerte aus Variablen (z.B. A),
- 4. Zahlenwerte als Ergebnis eines Rechenvorganges (z.B. A+B),
- 5. Leerzeilen (nur PRINT angeben),
- 6. Ausgaben an andere Ausgabegeräte als den Bildschirm (siehe OPEN/CLOSE),
- 7. Cursorbewegungen,
- 8. Bildschirmlöschung,
- 9. Sonderzeichen (Summer, EOF etc., siehe ATASCII-Tabelle).

Jedes PRINT leitet eine neue Zeile ein. Soll in derselben Zeile weitergemacht werden, wird mit

- 10. ; an der folgenden Stelle derselben Zeile weitergedruckt,
- 11. , an der nächsten Tabulator-Position (siehe Taste TAB) weitergedruckt.

ERKLÄRUNG Pseudo-Grafik

Der Teil des Zeichensatzes, dessen ATASCII-Codezahlen zwischen 0 und 31 ("Steuerzeichen") liegen, bzw. 96 oder 123 sind. Er enthält Zeichen wie z.B. Balken verschiedener Dicke für waagerechte und senkrechte Verwendung, die Spielkartensymbole Kreuz, Pik, Herz und Karo usw.

#### Die Zeichen können

- 1. über den Befehl PRINT ausgegeben werden,

#### Die Tasten können

- 3. auf Dauer umgeschaltet werden, wenn gleichzeitig die Tasten CTRL und CAPS/LOWR gedrückt werden,
- 4. wieder auf kleine Buchstaben zurückgeschaltet werden, wenn die Taste CAPS/LOWR gedrückt wird,
- 5. wieder auf große Buchstaben zurückgeschaltet werden, wenn gleichzeitig die Tasten SHIFT und CAPS/LOWR gedrückt werden,
- 6. verwendet wird die Pseudografik u.a. für die einfache Herstellung von Textumrandungen.

ERKLÄRUNG PTRIG

Zum Feststellen, ob der Druckknopf eines Drehreglers gedrückt ist.

#### Der Befehl

- 1. erlaubt die Auswahl eines der acht möglichen Drehregler, die jeweils zu zweit (von links nach rechts) an die vier Buchsen an der Vorderseite des Computers angeschlossen werden,
- erwartet dazu
  - a. eine Zahl,
  - b. eine Variable oder
  - c. einen zu berechnenden Wert

zwischen 0 und 7 (von links nach rechts) in der Klammer hinter PTRIG,

- 3a. findet die Zahl 0, wenn der Knopf gedrückt ist,
- 3b. findet die Zahl 1, wenn der Knopf nicht gedrückt ist.

ERKLÄRUNG PUT (PU.)

Zur Ausgabe eines Bytes über einen eröffneten Datenkanal.

#### Der Befehl

- 1. setzt einen mit OPEN eröffneten Datenkanal voraus (Kennzahl 8, 12 oder 9),
- 2. muß mit # und der Nummer des Datenkanals versehen werden, über den ausgegeben werden soll,
- 3. gibt ein Byte aus (8-Bit-Parallelwort, entspricht einer Zahl zwischen 0 und 255), das
  - a) eine Zahl,
  - b) eine Variable
  - c) oder ein zu berechnender Wert sein kann.

(siehe Befehl GET)

Zum Umschalten der Winkelfunktionen auf das Bogenmaß.

### Der Befehl

- 1. schaltet die Winkelfunktionen auf das Bogenmaß (Kreisumfang entspricht zweimal  $\pi$ ),
- 2. wird nicht aufgehoben, wenn die Taste SYSTEM RESET gedrückt wird,
- 3. ist eingeschaltet, wenn der Coputer eingeschaltet wird.

## READ (REA.)/DATA (D.)

## **ERKLÄRUNG**

Zur Zuweisung von Werten, die aus einer DATA-Liste gelesen werden, zu Variablen.

#### Der Befehl

- 1. liest nacheinander die durch Kommas getrennten Werte oder Zeichen aus den DATA-Zeilen in eine oder mehrere, durch Kommas getrennte Variablen, die hinter READ angegeben werden,
- 2. stellt bei jedem Lesen eines Wertes oder Zeichens den READ/DATA-Zeiger um eins weiter (siehe Befehl RESTORE),
- erwartet, daß nicht mehr Werte durch READ gelesen werden sollen, als in der DATA-Liste noch vorhanden sind (Listenende markieren),
- 4. erwartet, daß die Variablenart hinter READ den zu lesenden Werten entspricht,
- 5. wird in der Regel programmiert (dabei kann die DATA-Liste irgendwo im Programm stehen),
- kann auch direkt eingegeben werden (dabei muß eine zu lesende DATA-Zeile bereits vorher im Programm ausgeführt worden sein),
- 7. läßt hinter DATA als zu lesende Daten keine Kommas zu; Anführungszeichen werden ausgegeben.

## **REM (R. oder .LEERTASTE)**

## **ERKLARUNG**

Zur Darstellung von Erläuterungen ("REMARKS") im Programm.

#### Der Befehl

- 1. erlaubt die Darstellung von Erläuterungen in normalen BASIC-Zeilen,
- 2. verhindert die Bearbeitung des Teiles der BASIC-Zeile, der hinter REM steht,
- 3. kann auch dazu verwendet werden, beim Austesten eine **BASIC**-Zeile durch davorsetzen von **REM** zu sperren, ohne sie zu löschen,
- 4. wird jedoch beim Auslisten mit ausgegeben,
- 5. kann nur programmiert werden.

## **RESTORE (RES.)**

### **ERKLARUNG**

Zum Setzen des READ/DATA-Zeigers auf die DATA-Zeile, mit der der Lesevorgang beginnen soll (siehe Befehl READ/DATA).

#### Der Befehl

- setzt den READ/DATA-Zeiger auf den ersten Wert in der ersten DATA-Zeile des Programms, wenn nur RESTORE allein angegeben wird,
- setzt den READ/DATA-Zeiger auf den ersten Wert der DATA-Zeile, deren Zeilennummer hinter RESTORE angegeben wird,
- 3. erlaubt den wiederholten Gebrauch derselben DATA-Liste,
- 4. erlaubt das gezielte, schnelle Auffinden von Daten in einer DATA-Liste, wenn die Zeilennummer bekannt ist, in der der Wert steht.

Zum Beenden einer Zeile bei der Eingabe.

#### Die Taste

- 1. beendet die Eingabe einer BASIC-Zeile bei der Programmeingabe; ihre Funktion ist hier mit **POKE** 764,12 programmierbar; danach erscheint "**READY**", die Ausführung erscheint eine Zeile unter der Meldung **READY**,
- 2. beendet eine Zeile bei der Direkteingabe; danach erscheint "READY" nicht,
- 3. beendet eine Eingabe während der Programmdurchführung als Antwort auf den Befehl **INPUT**; danach wird mit der Programmdurchführung fortgefahren,
- 4. hat im ATASCII-Code die Bezeichnung EOL ("END-OF-LINE") und die Codezahl 155,
- 5. bringt den Cursor nach Abschluß der Zeile zum Beginn der folgenden Zeile.

(siehe Betriebsarten und BASIC Zeilen-Format)

ERKLÄRUNG RND

Zum Erzeugen einer Zufallszahl.

#### Die Funktion

- 1. erzeugt eine Zufallszahl zwischen 0 und 1,
- 2. erzeugt nie eine 1,
- 3. benötigt in der Klammer hinter RND immer eine Dummy-Variable oder -Zahl, die aber ohne Einfluß bleibt,
- 4. wird häufig in Spielprogrammen in Verbindung mit anderen BASIC-Statements als Würfel verwendet.

ERKLÄRUNG RUN (RU.)

#### Der Befehl

- 1. beinhaltet CLR und RESTORE,
- 2. setzt den Stack zurück (siehe Befehle FOR/NEXT und GOSUB),
- 3. schliesst alle offenen Datenkanäle und schaltet alle Tongeneratoren aus,
- 4. beginnt die Programmdurchführung eines gespeicherten Programmes, wenn nach **RUN** keine Dateiangaben gemacht worden sind oder
- beginnt die Programmdurchführung, nachdem das Programm von dem hinter RUN in den Dateiangaben bezeichneten
   Datei geladen worden ist, wenn das betreffende Programm mit SAVE gespeichert worden war,
- 6. kann das Programm nur bei der niedrigsten Zeilennummer starten (siehe Befehl GOTO),
- 7. kann programmiert werden.

Die Programmdurchführung läuft bis zu einem **STOP**- oder **END**-Befehl, bis zu einem Fehler (siehe Befehl **TRAP**) oder bis die Tasten BREAK oder SYSTEM RESET gedrückt wurden.

ERKLÄRUNG SAVE (S.)

Zum Schreiben eines im Speicher stehenden Programmes in übersetzter Form zum Kassettenrekorder oder zur Diskettenstation.

#### Der Befehl

- 1. verändert ein im Speicher stehendes Programm samt Variablen nicht,
- 2. schreibt das Programm in übersetzter Form (Tokenformat) (siehe Befehle CSAVE und LIST),
- 3. gibt an die Kassette aus, wenn "C: " hinter SAVE angegeben wurde,
- 4. gibt an die Diskette aus, wenn "D:" hinter SAVE angegeben wurde,
- 5. muß für die Diskette mit einem Programmnamen versehen werden,
- 6. wird in der Regel direkt eingegeben,
- 7. kann auch programmiert werden,
- 8. schreibt langsamer als CSAVE, weil die Pausen zwischen den Daten-Blöcken länger sind.

#### **ERKLARUNG**

Zum Festlegen der Farbe und Helligkeit, die in einem bestimmten Farbregister ("Farbeimer") gespeichert werden soll.

#### Der Befehl

- 1. füllt die Farbregister ("Farbeimer") mit den gewünschten Farb- und Helligkeitswerten (bereits dargestellte farbige Bildteile verändern ihre Farbe durch nachträgliches Ändern der Werte im Farbregister).
- wirkt in allen Grafikmodi.
- 3. enthält die Kennzahlen für
  - a. das Farbregister (0 bis 4) an erster Stelle
  - b. die Farbe (0 bis 15) an zweiter Stelle
  - c. die Helligkeit (gerade Zahl von 0=dunkel bis 14=hell) an dritter Stelle

hinter SETCOLOR a, b, c,

4. die folgenden Anfangswerte werden vom Computer in die Farbregister geschrieben

a. SETCOLOR 0, 2, 8

(orange),

b. SETCOLOR 1, 12, 10

(hellgrün),

c. SETCOLOR 2, 9, 4

(dunkelblau), Hintergrundfarbe im Grafikmode 0 und für alle Textfenster

d. SETCOLOR 3, 4, 6

(rot),

e. SETCOLOR 4 , 0 , 0

(schwarz). Randfarbe im Grafikmode 0 bzw. Hintergrundfarbe des Grafikfen-

sters

(Diese Farben werden automatisch nach dem Einschalten des Computers und nach Betätigung der Taste SYSTEM RESET gesetzt. Siehe auch Befehle GRAPHICS 0-11 und COLOR.)

ERKLÄRUNG SGN

Zum Feststellen des Vorzeichens einer Zahl.

#### Die Funktion

- 1. stellt das Vorzeichen fest von
  - a. einer Zahl
  - b. einer Variablen oder
  - c. einem zu berechnenden Wert,
- 2. ergibt -1, wenn der Wert in Klammern kleiner als 0 ist,
- 3. ergibt 0, wenn der Wert in Klammern gleich 0 ist,
- 4. ergibt +1, wenn der Wert in Klammern größer als 0 ist.

ERKLÄRUNG Taste SHIFT

Zum Umschalten der Funktion einiger Tasten (erste Umschaltebene).

Wird die Taste SHIFT gleichzeitig gedrückt mit

- einer Buchstabentaste, wenn auf Kleinbuchstaben geschaltet war, so wird der entsprechende Großbuchstabe dargestellt,
- 2. der Taste TAB, so wird an die Cursorfunktion eine Tabulatormarke gesetzt,
- 3. der Taste CLEAR, so wird der Bildschirm gelöscht,
- der Taste <u>INSERT</u>, so wird an der Cursorposition eine Leerzeile eingeschoben; der restliche Bildschirminhalt wird nach unten verschoben; dabei geht die Zeile am unteren Rand verloren,
- 5. der Taste DELETE BACK'S, so wird die Zeile an der Cursorposition entfernt; der Rest des Bildschirminhalts rückt eine Zeile nach oben.

Zum Errechnen des Sinus.

#### Die Funktion

- 1. errechnet den Sinus
  - a. der Zahl,
  - der Variablen oder
  - c. des zu berechnenden Wertes,

die,der in der Klammer hinter SIN steht,

- 2. ergibt immer Werte zwischen -1 und +1,
- 3. kann den Winkel im Bogenmaß oder in Grad verarbeiten.

(siehe Befehle DEG und RAD)

ERKLÄRUNG SOUND (SO.)

Zum Erzeugen von Tönen, Klängen und Geräuschen.

#### Der Befehl

- 1. erlaubt die Anwahl eines der vier vorhandenen Tongeneratoren durch die erste Zahl (0 bis 3) hinter SOUND,
- 2. erlaubt die Steuerung der Tonhöhe durch die zweite Zahl (0≙hoch bis 255≙tief) hinter SOUND.
- 3. erlaubt die Steuerung des Verzerrungsgrades des Tones durch die dritte Zahl (0 bis 14) hinter SOUND,
- 4. erlaubt die Steuerung der Lautstärke durch die vierte Zahl (1≙leise bis 15≙laut) hinter SOUND,
- 5. gestattet das Ausschalten des angewählten Tongenerators durch einen neuen **SOUND**-Befehl mit der Lautstärke 0; sollen alle Tongeneratoren gleichzeitig ausgeschaltet werden, wird der Befehl **END** benutzt,
- 6. erlaubt die gleichzeitige Benutzung aller vier Tongeneratoren.

Es können die genannten Zahlen an allen vier Stellen durch Variablen oder zu berechnende Werte ersetzt werden. Die Töne können über den Lautsprecher des FS-Gerätes gehört, und beim ATARI 800 zusätzlich an der Monitorbuchse abgenommen werden.

ATARI BASIC REFERENCE CARD © CCD 1981

Mit den vier Tongeneratoren können musikalische Noten gespielt werden, wenn für die zweite Zahl hinter **SOUND** die entsprechenden Werte eingesetzt werden. **POKE 53768,1** bzw. **POKE 53768,4** verschieben den Tonbereich nach unten bzw. oben.

| Tonhöhe  | Zahl | Tohnhöhe  | Zahl | Tonhöhe  | Zahl |
|----------|------|-----------|------|----------|------|
| tiefes C | 243  | kleines C | 121  | hohes c' | 60   |
| Cis      | 230  | cis       | 114  | cis'     | 57   |
| D        | 217  | d         | 108  | ď'       | 53   |
| Dis      | 204  | dis       | 102  | dis'     | 50   |
| Е        | 193  | е         | 96   | e'       | 47   |
| F        | 182  | f         | 91   | f′       | 45   |
| Fis      | 173  | fis       | 85   | fis'     | 42   |
| G        | 162  | g         | 81   | g′       | 40   |
| Gis      | 153  | gis       | 76   | gis'     | 37   |
| Α        | 144  | а         | 72   | a′       | 35   |
| Ais      | 136  | ais       | 68   | ais'     | 33   |
| Н        | 128  | h         | 64   | h′       | 31   |
| С        | 121  | c′        | 60   | c''      | 29   |

ERKLÄRUNG SQR

Zum Errechnen der Quadratwurzel einer Zahl.

Die Funktion

1. errechnet die Quadratwurzel der Zahl, die in der Klammer hinter SQR steht,

2. setzt voraus, daß der Wert in Klammern positiv ist.

ERKLARUNG

Speicherbereich im Computer, in dem von der CPU u. a. beim Einsprung in Unterprogramme die Rücksprungadressen abgelegt werden.

### Der Stack

- 1. liegt beim ATARI 400/800 im Speicherbereich zwischen 100 und 1FF (Hexadezimal) bzw. 256 und 511 (dezimal),
- 2. wird von der CPU mit Hilfe eines eigenen Zählers (des Stackpointers) beschrieben und gelesen,
- 3. wird von der höchsten Speicherstelle nach tieferen fortschreitend beschrieben und gelesen,
- 4. arbeitet nach dem Prinzip "als Erster hinein, als Letzter hinaus",
- 5. übernimmt beim Einsprung in ein Unterprogramm die Rücksprungadresse, damit nach abgearbeitetem Unterprogramm das Hauptprogramm an der richtigen Stelle fortgesetzt werden kann,
- 6. enthält noch die alte Rücksprungadresse, wenn ein Unterprogramm nicht mit dem vorgesehenem Befehl (RTS bzw. RETURN) verlassen wurde, was bei geschachtelten Unterprogrammen beim nächsten RTS- bzw. RETURN-Befehl mit einem Rücksprung zur falschen Stelle endet (siehe Befehl POP),
- 7. kann zur Übergabe von Parametern zwischen Unterprogrammen benutzt werden (siehe Befehl USR).

ERKLÄRUNG STATUS (ST.)

Zum Feststellen des Betriebszustandes eines Datenkanals (z.B. mit dem Kennzeichen "D:", "P:" oder "R:").

### Der Befehl

- 1. setzt einen eröffneten Datenkanal voraus,
- 2. verwendet die Nummer des Datenkanals hinter #,
- 3. liest die Kennzahl des in dem genannten Datenkanal aufgetretenen Fehlers in die Variable,
- 4. erkennt Fehler im Zusammenhang mit
  - a. der Diskettenstation,
  - b. dem Drucker,
  - c. dem Schnittstellenumsetzer.

(siehe ERROR)

ERKLARUNG STICK

Zum Feststellen der Stellung eines Steuerknüppels.

### Der Befehl

- 1. erlaubt die Auswahl eines der vier möglichen Steuerknüppel, die von links nach rechts an die vier Buchsen an der Vorderseite des Computers angeschlossen werden,
- 2. erwartet dazu
  - a. eine Zahl,
  - b. eine Variable oder
  - c. einen zu berechnenden Wert
  - zwischen 0 und 3 (von links nach rechts) in der Klammer hinter STICK,
- 3. findet die angegebene Zahl, wenn der Steuerknüppel in die angegebene Richtung gedrückt wird:
  - 15 in Ruhe
  - 14 nach vorn
  - 13 zurück
  - 7 nach rechts
  - 11 nach links
  - 6 rechts vorn
  - 10 links vorn
  - 9 links zurück
  - 5 rechts zurück

ATARI BASIC REFERENCE CARD .

STOP (STO.)

Zur Unterbrechung der Programmausführung an dieser Stelle.

### Der Befehl

- 1. unterbricht die Programmausführung an dieser Stelle,
- 2. löscht das Programm und die Variablen nicht,
- 3. läßt Datenkanäle, Tongeneratoren und Grafikmodus unverändert,
- 4. wird im Programm beim Austesten verwendet,
- 5. kann nur programmiert werden (siehe Taste BREAK),
- 6. kann wieder rückgängig gemacht werden (siehe Befehl CONT),
- 7. gibt nach der Programmunterbrechung die Zeile an, in der das Programm angehalten hat,
- 8. gibt die Tastatur wieder für den Benutzer zur Programmierung frei.

ERKLÄRUNG STR\$

Zum Umwandeln einer Zahl in eine String-Variable.

### Die Funktion

- 1. macht eine String-Variable aus der Zahl, die in der Klammer hinter STR\$ steht,
- 2. kann wie eine String-Variable behandelt werden,
- 3. darf in einer Vergleichsoperation nur einmal vorkommen.

(siehe Befehl VAL)

ATARI BASIC REFERENCE CARD

ERKLÄRUNG STRIG

Zum Feststellen, ob der Feuerknopf eines Steuerknüppels gedrückt ist.

### Der Befehl

- erlaubt die Auswahl eines der vier möglichen Steuerknüppel, die von links nach rechts an die vier Buchsen an der Vorderseite des Computers angeschlossen werden,
- 2. erwartet dazu
  - a. eine Zahl.
  - b. eine Variable oder
  - c. einen zu berechnenden Wert

zwischen 0 und 3 (von links nach rechts) in der Klammer hinter STRIG,

- 3. findet die Zahl
  - a. 0, wenn der Feuerknopf gedrückt ist,
  - b. 1, wenn der Feuerknopf nicht gedrückt ist.

# STRING-VARIABLEN

Variablen sind die Namen des Inhaltes von Speicherplätzen. Der Inhalt eines solchen Speicherplatzes kann mit Hilfe des Variablennamens gelesen, beschrieben oder verändert werden.

Variablennamen dürfen bis zu 120 Zeichen lang sein, müssen mit einem Buchstaben beginnen und dürfen nur Grossbuchstaben und Ziffern enthalten. Es sollen keine **BASIC**-Befehlsworte als erster Teil des Namens verwendet werden.

Es können insgesamt bis zu 128 Variablennamen aller Variablenarten zugewiesen werden.

- 1. Eine STRING-VARIABLE enthält Text (z.B. "Otto"), also Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen ("STRING"). Ihr Name endet immer mit \$, sie muss "dimensioniert" werden (siehe Befehl **DIM**).
- In einer STRING-VARIABLEN k\u00f6nnen nur soviele Zeichen abgelegt werden, wie mit dem DIM-Befehl vorgegeben wurde.
- 3. Der Variablenname kann bei der Ausgabe mit einem PRINT-Befehl wie ein Text behandelt werden.
- 4. Es können Untermengen angesprochen und String-Verknüpfungen durchgeführt werden

ERKLÄRUNG Strings teilen

Zum Herstellen einer Teilstringvariablen aus einer Stringvariablen.

### Der Befehl

- 1. erzeugt eine Teilstringvariable aus der angegebenen Stringvariablen,
- 2. beginnt den Teilstring an der Stelle des Strings, die durch die Zahl in Klammern hinter dem Stringnahmen angegeben wird,
- 3. beendet den Teilstring
  - a. an der Stelle des Strings, die durch die zweite Zahl in der Klammer hinter dem Stringnahmen angegeben wurde oder
  - b. am Ende des Strings, wenn in der Klammer eine zweite Zahl nicht angegeben wurde,
- 4. kann wie eine Stringvariable behandelt werden,
- 5. wird häufig verwendet, um eine Stringvariable Schritt für Schritt in einzelne Zeichen zu zerlegen.

# Strings verbinden

Zum Anhängen einer Teilstringvariablen an eine andere.

- Das ATARI-BASIC kennt hierfür keinen eigenen Befehl, sondern weist der ersten Stringvariablen hinter deren Ende die zweite Stringvariable zu.
- 2. Die verwendeten Teilstringvariablen müssen dimensioniert worden sein.
- 3. Es ist zulässig, mehrfach Teilstrings an dieselbe String-Variable anzuhängen.

(siehe Befehl DIM)

(Vorsicht bei der Zuweisung von Teilstrings die ein Vielfaches der Länge von 128 haben. Hier können Fehler auftreten.)

# Strings vergleichen

Zum Vergleichen von Stringvariablen oder Textkonstanten.

- Das ATARI-BASIC kennt hierfür keinen eigenen Befehl, sodern vergleicht Stringvariablen oder Texte mit Hilfe von logischen Operatoren Zeichen für Zeichen.
- Dazu wird der Vergleich bei den jeweils ersten Zeichen begonnen und die ATASCII-Codes der beiden Zeichen werden verglichen. Durch den Aufbau des ATASCII-Codes werden auf diese Weise lexikalische Sortierungen möglich; der "kleinere String" bzw. Text kommt dabei an die erste Stelle.
- 3. Wer "größer" bzw. "kleiner" ist als der Andere, wird bei dem ersten Zeichen untersucht, an dem sich die Strings unterscheiden; dabei ist der ATASCII-Code des Zeichens maßgebend. So sind:
  - a. Ziffern und Zeichen "kleiner als" Buchstaben,
  - b. große Buchstaben "kleiner als" Kleinbuchstaben,
  - c. generell die Zeichen "kleiner als" andere, deren ATASCII-Codezahl die kleinere ist.



Zum Abbruch des Programmes in diesem Augenblick ("Warmstart").

### Die Taste

- 1. bricht die Programmausführung im Augenblick des Drückens ab,
- 2. löscht das Programm und die Variablen nicht,
- 3. schliesst die Datenkanäle und schaltet die Tongeneratoren ab,
- 4. setzt den Grafikmodus auf 0 und löscht damit den Bildschirm,
- 5. setzt den Computer auf seine Anfangswerte (Randeinstellung, Grossbuchstaben, nicht invertierte Zeichendarstellung, Farbe usw.),
- 6. gibt die Tastatur nach dem Warmstart wieder für den Benutzer frei ("READY"),
- 7. führt in der Betriebsart "Bildschirmdarstellung" zu BASIC zurück,
- 8. kann zum "Zurückholen eines ausgestiegenen Rechners" benutzt werden.

ERKLÄRUNG Taste TAB

Zum Bedienen der Tabulator-Funktion.

- Nach dem Einschalten oder dem Drücken der Taste SYSTEM RESET werden vom Computer Tabulatormarken auf die Spalten 7, 15, 23, 31, und 39 gesetzt.
- 2. Wird nur die Taste TAB gedrückt, so springt der Cursor nach der jeweils folgenden Tabulatormarke.
- 3. Wird bei gedrückter Taste CTRL die Taste TAB gedrückt, so wird die Tabulatormarke, auf der der Cursor steht, gelöscht.
- 4. Wird bei gedrückter Taste SHIFT die Taste TAB gedrückt, so wird an der Cursorposition eine Tabulatormarke gesetzt.
- 5. Zum Programmieren der Tabulator-Funktionen wird der Befehl PRINT"TASTE ESC TAB-FUNKTION" mit der entsprechenden Anzahl von Leertasten verwendet für
  - a. das Springen zur folgenden Marke Symbol D
  - b. für das Löschen einer Marke Symbol ←
  - c. für Setzen einer Marke 글

innerhalb der Anführungszeichen werden die angegebenen Grafikzeichen geschrieben. Die Taste ESC muß vor jeder Tab-Funktion erneut gedrückt werden.

6. Die Standardwerte sollten gelöscht werden, bevor andere Marken verwendet werden.

ATARI BASIC REFERENCE CARD

ERKLÄRUNG Tabulator

Eine Einrichtung, die es ermöglicht, aufeinanderfolgende Zeilen als Textspalten anzuordnen, ohne daß zwischen den Textteilen einer Zeile Leerzeichen ausgegeben werden müssen.

Dazu gibt es die folgenden Methoden:

Der Cursor wird innerhalb der Zeile auf den Beginn der nächsten Spalte ("Tabulatormarke") gesetzt durch

- 1. den Befehl POSITION oder
- 2. die Taste TAB, die auch programmiert werden kann,

und dann der folgende Teil der Zeile mit dem Befehl **PRINT** ausgegeben. (siehe Taste TAB), Befehl **POSITION** 

- 3a. verändern des Wertes in der Speicherstelle 85, die die horizontale Cursorposition enthält,
- 3b. verändern des Wertes in der Speicherzelle 84, die die vertikale Cursorposition enthält.

TRAP (T.)

Zur Verhinderung eines Programmabbruchs bei der Programmdurchführung wenn ein Fehler aufgetreten ist.

#### Der Befehl

- 1. verhindert den Programmabbruch im Fehlerfall,
- 2. leitet die weitere Programmdurchführung zu der **BASIC**-Zeile um, deren Zeilennummer hinter **TRAP** angegeben wird ("bedingter Sprung" zur Fehlerbehandlung),
- 3. muß vor der Stelle im Programm stehen, an der der Fehler auftreten kann ("Einschalten" der Fehlerbehandlung),
- 4. muß nach jedem Fehlerfall erneut durchlaufen werden, damit er wieder wirksam wird ("Wiedereinschalten" der Fehlerbehandlung),
- 5. wird durch **TRAP** mit einer Zeilenzahl zwischen 32767 und 65535 unwirksam ("Ausschalten der Fehlerbehandlung"),
- 6. kann auch direkt eingegeben werden,
- 7. die Fehlerkennzahl eines aufgetretenen Fehlers findet man mit: PRINT PEEK(195).
- 8. Die Zeilennummer, in der der Fehler auftrat, findet man mit: PRINT 256 \* PEEK(187) + PEEK(186).

Zum Aufruf eines in Maschinensprache geschriebenen Unterprogrammes durch ein BASIC-Programm.

#### Der Befehl

- lässt den Rechner ein Maschinenprogramm ab der Startadresse ausführen (erster Wert in der Klammer hinter USR),
- 2. gestattet die Übergabe von mehreren Zahlen zwischen 0 und 65535 an das Maschinenprogramm (zweiter und folgende Werte in der Klammer hinter **USR**, durch Kommata getrennt),
- gestattet die Rückgabe eines Ergebnisses an das BASIC-Programm über die numerische Variable vor USR (oder Speicherzellen 212 und 213),
- 4. gibt an das aufrufende BASIC-Programm zurück, sobald das Maschinenprogramm mit RTS beendet wird,
- 5. kann auch direkt eingegeben werden.

Ist der Beginn des Maschinenprogrammes im Speicher bekannt, wird der Dezimalwert der Speicherstelle als Adresse angegeben. Ist das Maschinenprogramm als STRING abgelegt, wird als Beginn die Adresse des STRINGS angegeben (siehe Befehl ADR).

ERKLÄRUNG VAL

Zum Umwandeln einer String-Variablen in eine Zahl.

### Die Funktion

- macht eine Zahl aus dem ersten Ziffernteil der String-Variablen, die in der Klammer hinter VAL steht, wenn a. das erste Zeichen eine Ziffer ist oder b. die String-Variable mit einer Fliesskommazahl beginnt,
- 2. ergibt die Fehlermeldung 18, wenn das erste Zeichen keine Ziffer ist,
- 3. wird auch verwendet, um mit in String-Variablen enthaltenen Zahlen rechnen zu können.

(siehe Befehl STR\$)

## **ERKLARUNG**

# TASTE VIDEOUMKEHR

Zur Vertauschung ("Invertierung") der hellen und dunklen Bildpunkte der dargestellten Zeichen auf dem Bildschirm im Grafikmodus 0.

- 1. Beim Einschalten des Computers werden die Zeichen normal (hell auf dunklem Grund) dargestellt.
- Wird bei ausgeschalteter Videoumkehr die Taste mit dem ATARI-Zeichen gedrückt, werden weitere Zeichen invertiert (dunkel auf hellem Grund, Videoumkehr) dargestellt.
- Wird bei eingeschalteter Videoumkehr die Taste mit dem ATARI-Zeichen gedrückt, werden weitere Zeichen normal dargestellt.
- 4. Videoumkehr kann mit dem PRINT-Befehl programmiert werden.
- 5. Die Darstellung der invertiert eigegebenen Zeichen kann auf verschiedene Weise dargestellt werden:
  - a) POKE 755,0 stellt alle Zeichen nicht invertiert dar.
  - b) POKE 755,1 stellt alle Zeichen als dunklen Zwischenraum dar.
  - c) POKE 755,2 stellt alle Zeichen invertiert dar ( wie nach dem Einschalten des Computers).
  - d) POKE 755,3 stellt alle Zeichen als hellen Zwischenraum dar.
  - e) addiert man zu den zu speichernden Werten der Punkte a bis d jeweils 4, so stehen alle Zeichen auf dem Kopf.
- 6. BASIC-Befehlsworte dürfen nur normal eingegeben werden.

ERKLÄRUNG XIO (X.)

Zur Ein- und Ausgabe bei Sonderaufgaben und im Grafikbereich.

### Der Befehl

- 1. erlaubt z.B. bei der Benutzung von DOS die Verwendung als:
  - a. OPEN,
  - b. CLOSE,
  - c. PUT,
  - d. GET,
  - e. Menü Funktion,
  - f. POINT,
  - a. NOTE,
  - h. Statusabfrage (über die Fehlermeldung),
- 2. erlaubt bei der Benutzung der Farbgrafik die Verwendung als:
  - a. Draw Line (siehe Befehl DRAWTO),
  - b. FILL (siehe Befehl XIO18; dieser Befehl ist nur in der XIO-Form möglich),
- 3. verbindet die Kennummer der Sonderaufgabe mit der Nummer des Datenkanals und dem Namen der infrage kommenden Datei.
- 4. verarbeitet die Kennummer der Sonderaufgabe auch als Variable,
- 5. verarbeitet die Dateiangabe auch als String-Variable.

